

Cluster-Barcode-Testbogen

Aktueller Testfall: Lager 1 · BATCH/OUT/00006 · WH/OUT/00058 + WH/OUT/00063

Was muss im Barcode stehen?


Phase 1 vergleicht den Rohwert exakt. Es gibt keine GS1-Zusatzlogik und keine automatische Toleranz. Der Text unter dem Symbol muss exakt dem Wert entsprechen, den der Scanner liefert.

Code	Bedeutung	Zeitpunkt
Produktbarcode / GTIN	Artikel identifizieren	einmal pro Artikel-Stopp
Cluster-Karton	Zielauftrag zuordnen	für jeden Karton einzeln
Charge / Seriennummer	nur bei getrackten Artikeln	separater Schritt

1 · Richtiger Artikel

POSITIV · Artikelbarcode

Beispiel: Brick 2x2x2 R=15 gelb · danach Karton scannen




6023350

2 · Richtige Zielkartons

POSITIV · Karton 1


Zuordnung: WH/OUT/00058 · dieser Scan darf buchen



CLUSTER-B1/WH/OUT/00058

POSITIV · Karton 2

Zuordnung: WH/OUT/00063 · separat scannen




CLUSTER-B2/WH/OUT/00063

3 · Negativtests

Diese Werte absichtlich scannen. Erwartung: Fehlermeldung, kein Fortschritt und kein POST auf /confirm-line.

NEGATIV · falscher Artikel


Muss als falscher Artikel abgewiesen werden



0000000000000

NEGATIV · falscher Karton

Muss als falscher Karton abgewiesen werden



WRONG-CARTON

Testablauf

1. Cluster-Batch öffnen. 2. 6023350 scannen. 3. Falschen Karton testen. 4. Den passenden Karton scannen. 5. Prüfen: genau eine Buchung und Fortschritt +1. 6. Seite neu laden. 7. Den zweiten passenden Karton scannen. Ein Druck bei 100 % liefert die vorgesehenen Code-128-Symbole.

Prüfung	Ergebnis / Notiz
Artikel korrekt erkannt	■
Falscher Artikel blockiert	■
Falscher Karton blockiert	■
Karton 1 genau einmal gebucht	■
Reload + Karton 2 funktioniert	■