01 · Instale e comece

Baixe no site

• Abra o site oficial do Atlon e clique em **Baixar Atlon Mark I**.

• Execute o instalador no Windows 10 ou 11 de 64 bits. O Python já vem no pacote.

• O instalador beta ainda não tem assinatura digital de editor. Se o Windows mostrar um aviso, confira se o arquivo veio do site oficial. A página da versão traz o código SHA-256 para verificar o arquivo.

Primeira abertura

• Abra **Configurar Atlon** ou escolha **Ir para o chat** e volte depois. No chat, você pode escrever “Quais IAs eu já tenho conectadas?” ou “Me ajuda a configurar meu bom dia”. Essa ajuda funciona antes de conectar uma IA.

• Em **Gemini**, clique em **Gerar chave**. Use sua conta no Google AI Studio, crie a chave, cole no campo protegido do Atlon e confira o teste de conexão. Guarde a chave fora de mensagens e capturas de tela.

• **Entrar com Google** é opcional. Nesta beta, uma instalação sem conexão configurada pode pedir o arquivo JSON de um cliente Google do tipo **Aplicativo para computador**. Depois de autorizar no navegador, você escolhe se quer sincronizar as conversas.

Faça um primeiro pedido

• Peça “Qual é a temperatura em Belo Horizonte?” ou “Monte uma lista de materiais para este exercício”.

• No Atlon, abra **Engrenagem > Configuração guiada > Manual em PDF** para consultar este guia.

02 · Converse e organize seu trabalho

Escolha quem responde

• Clique em **Conversar** para digitar. Clique em **Modo voz** para voltar ao assistente falado.

• Na caixa de conversa, abra **Automático** para escolher IA, modelo, modo de resposta e esforço. O Atlon mostra quem respondeu. O esforço depende do modelo.

• **Rápido**, **Equilibrado** e **Detalhado** mudam a preferência de modelo e esforço no Automático. No chat, a **IA local** responde por texto e pode servir de reserva depois que o modelo estiver preparado. O download depende de espaço e memória disponíveis.

• **Configurar Atlon** mostra o estado dos conectores de ChatGPT e Claude. Cada provedor pede sua própria autorização. DeepSeek, Grok e Mistral são opções de texto com chave própria. Você pode usar Gemini sem instalar Claude Code ou Codex.

Trabalhe com arquivos e projetos

• Use **+** para anexar PDF, foto, planilha ou documento. Para analisar o conteúdo visual de uma imagem, escolha Gemini ou Automático com Gemini conectado.

• Em **Projetos**, crie uma conversa com instruções e arquivos próprios. O Atlon guarda uma cópia dos arquivos que você adiciona ao projeto.

• Peça **“Salva essa resposta no Word”** ou **“Salva esta conversa no Word”**. O Atlon informa o nome do arquivo em **Documentos > Criados pelo Atlon**.

• Para acompanhar a sincronização após autorizá-la, veja a barra lateral do chat. Use **Configurar Atlon** para pausar a sincronização do primeiro acesso.

03 · Use o Desenho Técnico

Leia e revise o projeto

• Abra **Desenho Técnico**, conecte a janela do AutoCAD ou Revit instalado e escolha **Local da Obra**. Confirme também a disciplina e o uso do projeto.

• O Atlon usa disciplina, legenda e categoria para interpretar marcas. **P1** pode indicar porta no arquitetônico ou pilar no estrutural. Em hidráulica, confira a legenda ou o sistema da tubulação.

• Peça “Revise o que selecionei e mostre o que devo conferir”. O Atlon aponta evidências e limitações da leitura. Para regras locais, ele procura fontes oficiais e indica o que ainda precisa de conferência, como zona, uso ou vigência.

• Nos pedidos de desenho, medidas sem unidade são em metros. **0,10 significa 0,10 m.** Para alterar o modelo, confira a prévia antes de confirmar.

Use uma planta em PDF

• Escolha **Desenhar a partir de PDF**, marque a região da planta, confira a escala e selecione o programa. O Atlon prepara uma prévia em um projeto novo.

• No AutoCAD, confira cotas, camadas e trechos traçados de imagens. No Revit, a reconstrução é experimental e depende das famílias, níveis e do conector.

• O Revit usa pyRevit com Agent Runtime. O modo de somente leitura permite consultar. Para escrever, são necessárias as permissões da integração e sua confirmação.

04 · Atualize ou desinstale

Atualize por cima

• Para passar da **Beta 1.4 para a 1.5**, feche o Atlon e execute o instalador novo na **mesma pasta**, sem desinstalar. Suas conexões, configurações e conversas são preservadas.

• Confira a versão e as novidades na seção **Baixar** do site.

Desinstale pelo Windows

• Feche o Atlon. Abra **Configurações > Aplicativos > Aplicativos instalados**, procure **A.T.L.O.N.** e selecione **Desinstalar**.

• O desinstalador remove o programa e preserva os dados do usuário. Guarde os documentos que você exportou para continuar usando fora do Atlon.

Se algo falhar

• Confira conexão, chave Gemini e permissões de microfone. Se o Google recusar o acesso, confira a conta selecionada e autorize de novo.

• Para relatar um problema, envie a versão do Atlon, os passos para reproduzir e a mensagem que apareceu. Guarde chaves e dados privados com você.