# Praktikum 7 SubForm di Access


### A. TUJUAN

1. Membuat SubForm MS Access

### B. LANGKAH – LANGKAH & PERCOBAAN

## 7.1. SubForm di Access

Aplikasi menggunakan sub form biasanya digunakan untuk kondisi **Master** - **Detail**, dimana tabel **Master** adalah tabel utama, sedangkan table **Detail** bisa terdiri atas lebih dari satu tabel yang merupakan detail transaksi dari tabel utamanya.



Gambar 7.1. Form dengan SubForm (Master-Detail)

Dalam Access, pembuatan tabel demikian menggunakan SubForm. Pembuatan SubForm di Access dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan **Wizard** dan dengan **Design View**.


## 7.2. SubForm by Wizard

Untuk membuat subform by wizard, buka database anda., lalu lakukan kangkah-langkah berikut:

- 1. Buka file database anda.
- Pada Window Objects, aktifkan tab Forms.
   Maka akan muncul gambar berikut.




3. Lalu pilihlah dengan double click **Create form by using wizard**. Dan muncul form wizard pertama.




4. Tentukan **Tabel Master** atau **Query** yang ingin dijadikan acuan form yang akan dibuat.


Tentukan **field-field** apa saja yang ingin ditampilkan pada form.




5. Tentukan **Tabel Detail** atau **Query** yang ingin dijadikan acuan form yang akan dibuat. (bisa lebih dari satu tabel).

Masukkan field-field dari tabel lain yang ingin ditampilkan.





Kemudian tampil dialog wizard ke dua.




6. Tentukan tampilan view data anda pada form.


Check "Form with subform(s)" untuk menampilkan detail tabel secara datasheet view.

Check "Linked Form" untuk menampilkan detail tabel dengan bentuk form terpisah, melalui tombol penghubung.


Klik Next untuk menampilkan dialog wizard ke tiga.




7. Tentukan layout untuk tiap subfrom yang ingin ditampilkan. Klik **Next** muncul dialog wizard ke empat.



8. Tentukan style background form anda. Klik Next muncul dialog wizard ke lima.



Masukkan judul pada tiap-tiap form dan subform yang telah dibuat.
 Klik Finish, untuk melihat tampilan hasil generate form – subform anda secara wizard.




## 7.3. SubForm by Design View

Untuk membuat subform dengan fasilitas **Create Form in Design View**, langkah-langkahnya:

- 1. Buka f ile database anda.
- 2. Pada Window Objects, aktifkan tab Forms.

Maka akan muncul gambar berikut.




3. Klik New dan tampil dialog New Form pertama




4. Tentukan pilihan create subform pada mode **DesignView**, serta **tabel** yang ingin anda digunakan.


Klik **OK** dan muncul area form.





 Masukkan beberapa (semua) field dari tabel tersebut dengan men-drag pada area form. (Untuk men-select semua field: pilih field paling atas + SHITF kebawah).





6. Buat subform untuk table lain, dengan memilih komponen subform/subreport pada toolbox.

























# C. SOAL & LATIHAN

- 1. Buatlah form beserta subform pada rancangan masing-masing sistem kelompok anda.
- 2. Buatlah detail informasi tiap transaksi yang terjadi pada subform yang anda buat