		) = (T) )	
Наз	вание (Аббр	.): Тестирование приложения Skyeng (TM)	
Опи	ісание: Ссыл	ка на скачивание: https://	
		да в приложение	
			иска.
	тус: Не согла		
	тирование и		
Nº	Приоритет	Проверка	Результат
			Приложение корректно устанавливается на
			мобильное устройство. Иконка приложения
		Установить приложение "Skyeng" на	"Skyeng" появляется на рабочем столе или в
1	Высокий	мобильное устройство	меню приложений.
		Удалить приложение "Skyeng" с мобильного	
2	Средний	устройства	Приложение удалено.
Раб	ота с прилох	кением	
Nº	Приоритет	Проверка	Результат
		Запустить приложение "Skyeng" путем клика	
3	Высокий	по иконке.	Приложение запускается.
			Открывается меню для ввода логина и пароля
			аккаунта(Pleace enter your email). Присутствует
			кнопка "Назад"(←), текстовое поле для ввода
4	Высокий	Нажать на "Log in your account"	логина.
		Нажать на текстовое поле в меню "Pleace enter	
		your email". (Запустить приложение, нажать на	
5	Средний	"Log in your account")	Появляется клавиатура, для ввода логина.
		Запустить приложение "Skyeng", корректно	Открывается личный кабинет. Состоит из
		внести логин и пароль(выбрать любого	основного экрана и панели вкладок снизу. 4
		пользователя из списка) при нажатии на "Log in	вкладки: "Главная", "Расписание",
6	Средний	your account"	"Сообщения", "Профиль"
		Протестировать 4 вкладки приложения	https://chlist.sitechco.ru/ссылка на чит-
7	Средний	"Skyeng"	<u>лист</u>
			Кнопка возвращает пользователя обратно в
			меню приложений или на рабочий стол.
		Запустить приложение "Skyeng" и нажать на	Приложение не закрывается, работает в
8	Средний	кнопку навигации "Back" (◁)	фоновом режиме.
			Кнопка возвращает пользователя на рабочий
		Запустить приложение "Skyeng" и нажать на	стол телефона. Приложение не закрывается,
9	Средний	кнопку навигации "Home" (〇)	работает в фоновом режиме
			Открывается меню с приложениями, которые
		Запустить приложение "Skyeng" и нажать на	находятся в фоновом режиме. Приложение не
10	Средний	кнопку навигации " 🗌 "	закрывается, работает в фоновом режиме.

		Запустить приложение "Skyeng" и поменять	l
		ориентацию с вертикального на	Приложение меняет ориентацию с
11	Средний	горизонтальное.	вертикального на горизонтальную.
	- P	Поменять тему со светлой на темную (Путь:	- при
		"Профиль"→"Шестиренка" справа	
12	Средний	вверху→"Дизайн")	Тема меняется на "Темную"
		Поменять тему с темной на светлую (Путь:	,
		"Профиль"→"Шестиренка" справа	
13	Средний	вверху→"Дизайн")	Тема меняется на "Светлую"
			Приложение позволяет скролить страницу
		Скролить вниз и вверх на "Главной" вкладке	вниз/вверх и показывает доступную
14	Средний	приложения "Skyeng"	информацию на странице.
		Запустить приложение "Skyeng", открыть	
		любую ситуацию, свернуть приложение нажав	Приложение сворачивается, при клике на
		на кнопку навигации "Home" (○), нажать на	иконку приложения запускается с того места
15	Средний	приложение "Skyeng"	на котором было свернуто.
			Поддерживаются основные жесты при работе
16	Средний	Проверить работу жестов	с сенсорными экранами
Раб	ота батарей।	КИ	
Nº	Приоритет	Проверка	Результат
		Проверить работу приложения с зарядом	Приложение запускается, работает стабильно,
17	Средний	батареи 100%	время отклика <1с
		Проверить работу приложения с зарядом	Приложение запускается, работает стабильно,
18	Средний	батареи 50%	время отклика <1c
		Проверить работу приложения с зарядом	Приложение запускается, работает стабильно,
19	Средний	батареи 20%	время отклика <1c
		Проверить работу приложения с зарядом	Приложение запускается, работает стабильно,
20	Средний	батареи 5%	время отклика < или =1с
Раб	ота приложе	ение при звонке	
Nº	Приоритет	Проверка	Результат
		Позвонить на устройство во время работы с	
21	Средний	приложением "Skyeng"	Приложение работает стабильно, не вылетает.
		Отправить сообщение на устройство во время	
22	Средний	работы с приложением "Skyeng"	Приложение работает стабильно, не вылетает.
Раб	ота приложе	ение при изменении связи	
Nº	Приоритет	Проверка	Результат
			Приложение запускается и работает
			корректно(открываются все вкладки,
	Средний	Запустить приложение при работе с WiFi	запускаются все видео и т.д.), время отклика <1c

24	Средний	Запустить приложение при работе с 4G	Приложение запускается и работает корректно(открываются все вкладки, запускаются все видео и т.д.), время отклика <6c
25	Средний	Запустить приложение при работе с 3G	Приложение запускается и работает корректно(открываются все вкладки, запускаются все видео и т.д.), время отклика <10c
26	Средний	Запустить приложение при работе с 2G	Приложение запускается и работает корректно (открываются все вкладки, запускаются все видео и т.д.)
27	Средний	Метод перебора сети	https://chlist.sitechco.ru/ссылка на чит- лист