

改造特注図面電子データ化

2026.04.10 作成 技術磯貝

1. CAD 図面データを DocuWorks データに変換する。その際、ファイル名は、“機種-図番-改造番号”とする。

- …はじめに入力フォームに必要事項を入力する
- …2D,3D データ共に変換したい。
- …1 枚ずつ複数選択 and フィルダ選択で一括変換と 2 パターン出来るようにしたい。
- …A1/A2→A3 サイズ、A3→A3 サイズ、A4→A4 サイズで保存されるようにしたい。

2. 1 のデータに検図印、承認印を自動で押されるようする。

- …検図印のサイズを図面サイズによって変更したい。
- …検図印が押されない検図欄には斜線を引きたい。

3. 2 のデータを指定のフォルダに保存する。

- …入力内容に応じて保存先を決める。

例) ¥¥w550¥出図スキャンデータ¥改造特注原紙データ¥自動車¥TW-¥TW-102

- …改造番号(TW-102)のフォルダは自動作成したい。

4. 総 AS から読み込んで部品の構成を取得する。

- …摘要欄に改造番号が入っているもののみ、抽出したい。
- (※改造番号ではなく文字が入っている場合は除外する。)

- …摘要欄に改造番号があっても図面がないプログラム等は取得対象外としたい。
- …指定の並び順に変更したい。

5. 4 で読み取った構成から出図及び表紙の自動作成を行う。

- …入力フォームに必要事項を入力する。
- …機種以下の情報で表紙の自動作成を行う。
- (※型式・能力に不要☑の場合は斜線が引かれるようにしたい。
- 出荷リスト、取説、設置要領書に不要☑が入っている場合は表紙に含めない。

- …注文書-表紙-検査基準書-図面の順で出図する。

(※図面は、4 で取得した構成を元に 3 のフォルダから図面を自動収集し、指定した順序で並べる。)

- …全頁に出図印を押印する。

☒自動車 ☐物流

改造番号 TW-102

ファイル選択

☒自動車 ☐物流

☒高浜 ☐西尾 ☐福島 ☐台湾

機種 TWPF601N

改造番号 TW-102

型式 ☐不要

能力 kg ☐不要

改造検査基準書 ☒有・☐無

改造出荷リスト ☒有・☐無 ☐不要

改造取扱説明書 ☒有・☐無 ☐不要

改造設置要領書 ☒有・☐無 ☐不要