

WRITE UP TP n°1 R103 : VLAN, Trunk

Ettarni ayman

1- Configuration basique du switch :

Pour Passer en mode configuration :

1. enable
2. configure terminal

Pour changer le nom du switch :

- hostname SW1(hostname (nom que tu veux)

“exit “ pour retourner en avant .

Exemple :

- Switch> enable
- Switch# configure terminal
- Switch(config)# hostname ...
- SW1(config)#

Création des VLAN :

- SW1(config)# vlan x
- SW1(config-vlan)# name "VLAN x"
- SW1(config-vlan)# exit
- SW1(config)#

Affectations des VLAN aux ports :

- SW1(config)# interface fastEthernet0/1
- SW1(config-if)# switchport mode access
- SW1(config-if)# switchport access vlan X
- SW1(config-if)# no shutdown

Configuration d'un lien trunk entre les switches

- SW1(config)# interface gigabitEthernet0/1
- SW1(config-if)# switchport mode trunk
- SW1(config-if)# no shutdown

Vérification des VLAN :

- SW1# show vlan brief

Vérification des liens trunk :

- SW1# show interfaces trunk

- Remarque :

Illustration du schéma sous Packet Tracer (Utiliser les mêmes interfaces et IP) (Pour faire apparaître les noms des interfaces, aller dans Cisco Packet Tracer | Preference | Interface et cocher la case 'Always Show Port Labels in Logical Workspace') (Utiliser des étiquettes pour noter les @IP et les VLAN, nommer les étiquettes des équipements en adéquation avec la maquette)

- Pour configurer un PC, cliquer dessus puis aller dans Desktop | IP Configuration

Une fois la maquette faite, vérifier que :

1. Les VLAN sont bien créés sur chaque switch (commande abrégée : sh vlan)
2. Les trunks sont bien créés sur chaque switch et ont une encapsulation 802.1q (dot1q) (commande abrégée : sh int tr)
3. Ensuite, on vérifie que les machines de chacun des deux sous réseaux puissent se pinguer. Pour cela, lancer le mode simulation, taper la commande ping (sans valider), puis appuyer sur l'icône play avant de lancer le ping. Ensuite, il faut appuyer sur SW1 dans la fenêtre de droite et dans inbound pdu detail (si on nous demande de vérifier si le TCI = 01)

Pour la partie physique: Créer une VM Ubuntu avec 1 carte réseau, MAC aléatoire, en bridge sur la 2e carte réseau. Puis il faut changer l'adresse IP de la VM.

Ensuite, taper minicom -s dans le terminal de la vraie machine puis configuration du port série. Taper A pour changer ce qui suit /dev/ (/dev/xxx) par /dev/ttyS0 en J009 ou /dev/ttyS4. Ensuite il faut taper E et le changer pour 9600.