NOVÁ FIRMA v roku 2018

1. Vytvorenie firmy

Po prihlásení do systému kliknite na *Číselník účtovných jednotiek* (pod ikonami podsystémov). Tam vyberte tlačidlo "*Vložiť novú položku*". Následne vyplňte FIR, názov ÚJ, Rok, DUJ a "*Uložiť položku*". Firma je vytvorená.

2. Inicializácia novej firmy

- prepnite sa do vytvorenej firmy 2018 a v závislosti od zakúpených podsystémov prejdite do:

Finančné účtovníctvo - Vstup dát – Kniha odberateľských faktúr a

Finančné účtovníctvo - Vstup dát – Príjmový pokladničný doklad či

Mzdy a Personalistika - Vstup dát – Trvalé mzdové položky či

Sklad, zásoby – Vstup dát – Príjem zásob na sklad a

Faktúry, odbyt – Vstup dát – Kniha odberateľských faktúr

Program po chvíli zobrazí hlášku o inicializácii (vľavo hore). Inicializáciu podsystému robíte **len raz -** pri založení novej firmy.

3. Načítanie obecných číselníkov

ÚČTOVNÍCTVO

- <u>účtová osnova/číselník pohybov:</u> Nastavenia a služby Účtová osnova, vpravo hore ikona "Štandardná osnova ..."
- <u>kódy DPH</u>: *Nastavenia a služby Druhy daňových dokladov DPH*, vpravo hore najprv použiť ikonu "*Vymazať číselník* ..." a potom "*Načítať štandardný číselník* ..."
- <u>pohyby Ekorobota:</u> v hlavnom menu na nástrojovej lište (na spodku obrazovky) kliknúť na "*UPH*". Následne vpravo hore ikona "*Načítať štandardný číselník* ...". Načítavať, iba ak budete používať automatické účtovné pohyby.

MZDY A PERSONALISTIKA

- <u>mzdové zložky:</u> Nastavenia a služby Druhy mzdových zložiek, vpravo hore "Načítať štandardný číselník ..."
- <u>pracovné pomery:</u> Nastavenia a služby Druhy pracovných pomerov, vpravo hore "Načítať štandardný číselník ...", príp. najprv "Vymazať číselníkov pomerov" (ak po inicializácii už je vyrobený) a následne "Načítať štandardný číselník ..."

4. Nastavenie podsystémov

Pred samotnou prácou v programe odporúčame prejsť nasledovné nastavenia.

ÚČTOVNÍCTVO

- <u>číslovanie dokladov:</u> *Nastavenia a služby* buď *Parametre programu účtovníctvo* (ak používate jednoduché číslovanie) alebo *Druhy odber./dodáv. faktúr, pokladníc, ban.účtov* (číslovanie podľa analytiky)
- počiatky účtov: Nastavenia a služby Účtová osnova stĺpce "Počiatok MD" a "Počiatok Dal"
- údaje o firme: Číselníky a údržba Údaje o firme najmä povinné údaje na faktúre
- parametre podsystému: Nastavenia a služby Parametre programu účtovníctvo
- pohyby Ekorobota: "UPH" na nástrojovej lište v hlavnom menu Účtovníctva.

MZDY A PERSONALISTIKA

- <u>údaje o zamestnancoch</u>: Vstup dát Údaje o zamestnancoch
- IČZ: Nastavenia a služby Sadzby ZP,SP, Daň z príjmov vpravo hore
- zdravotné poisťovne: Nastavenia a služby Zdravotné poisťovne najmä číslo platiteľa
- údaje o firme: Číselníky a údržba Údaje o firme hlavne IBAN pri banke 1 a Výkazy zostavil

SKLAD:

• ceny pri výdaji: Nastavenia a služby - Parametre programu sklad, skutočné alebo priemerné