


# Práctica de laboratorio: Configuración de OSPFv2 en una red de accesos múltiples

#### Topología



#### Tabla de asignación de direcciones

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara de subred
R1	G0/1	192.168.1.1	255.255.255.0
	Lo0	192.168.31.11	255.255.255.255
R2	G0/0	192.168.1.2	255.255.255.0
	Lo0	192.168.31.22	255.255.255.255
R3	G0/1	192.168.1.3	255.255.255.0
	Lo0	192.168.31.33	255.255.255.255

#### **Objetivos**

Parte 1: armar la red y configurar los parámetros básicos de los dispositivos

Parte 2: Configurar y verificar OSPFv2 en el DR, el DBR y el DROther

Parte 3: Configurar la prioridad de interfaz OSPFv2 para determinar el DR y el BDR

#### Información básica/situación

Una red de accesos múltiples es una red con más de dos dispositivos en los mismos medios compartidos. Algunos ejemplos son Ethernet y Frame Relay. En las redes de accesos múltiples, OSPFv2 elige un router designado (DR) para que sea el punto de recopilación y distribución de las notificaciones de estado de enlace (LSA) que se envían y reciben. También se elige un router designado de respaldo (BDR), en caso de que falle el DR. Todos los otros routers se convierten en DROthers, término que señala a los routers que no son ni el DR ni el BDR.

Debido a que el DR actúa como el centro de la comunicación del protocolo de routing OSPF, el router elegido debe poder admitir una carga de tráfico más pesada que los demás routers en la red. En general, un router con una CPU potente y una memoria DRAM adecuada es la mejor opción para el DR.

En esta práctica de laboratorio, configurará OSPFv2 en el DR, el BDR y el DROther. Luego, modificará la prioridad de los routers para controlar el resultado del proceso de elección del DR/BDR y asegurar que el router deseado se convierta en el DR.

**Nota**: los routers que se utilizan en las prácticas de laboratorio de CCNA son routers de servicios integrados (ISR) Cisco 1941 con IOS de Cisco versión 15.2(4)M3 (imagen universalk9). Los switches que se utilizan son Cisco Catalyst 2960s con IOS de Cisco versión 15.0(2) (imagen de lanbasek9). Se pueden utilizar otros routers, switches y otras versiones del IOS de Cisco. Según el modelo y la versión de IOS de Cisco, los comandos disponibles y los resultados que se obtienen pueden diferir de los que se muestran en las prácticas de laboratorio. Consulte la tabla Resumen de interfaces del router que se encuentra al final de esta práctica de laboratorio para obtener los identificadores de interfaz correctos.

**Nota**: asegúrese de que los routers y los switches se hayan borrado y no tengan configuraciones de inicio. Si no está seguro, consulte al instructor.

#### Recursos necesarios

- 3 routers (Cisco 1941 con Cisco IOS, versión 15.2(4)M3, imagen universal o similar)
- 1 switch (Cisco 2960 con Cisco IOS, versión 15.0(2), imagen lanbasek9 o similar)
- Cables de consola para configurar los dispositivos con IOS de Cisco mediante los puertos de consola
- Cables Ethernet, como se muestra en la topología

## Parte 1: Armar la red y configurar los parámetros básicos de los dispositivos

En la parte 1, establecerá la topología de la red y configurará los parámetros básicos en los routers.

#### Paso 1: Realizar el cableado de red tal como se muestra en la topología.

Conecte los dispositivos que se muestran en el diagrama de la topología y realice el cableado según sea necesario.

#### Paso 2: Inicializar y volver a cargar los routers.

#### Paso 3: Configure los parámetros básicos para cada router.

- a. Desactive la búsqueda del DNS.
- b. Configure los nombres de dispositivos como se muestra en la topología.
- c. Asigne class como la contraseña del modo EXEC privilegiado.
- d. Asigne **cisco** como la contraseña de consola y la contraseña de vty.

- e. Cifre las contraseñas de texto no cifrado.
- Configure un banner de MOTD para advertir a los usuarios que el acceso no autorizado está prohibido.
- g. Configure **logging synchronous** para la línea de consola.
- h. Configure las direcciones IP que se indican en la tabla de direccionamiento para todas las interfaces.
- Utilice el comando show ip interface brief para verificar que el direccionamiento IP sea correcto y que las interfaces estén activas.
- j. Copie la configuración en ejecución en la configuración de inicio

### Parte 2: Configurar y verificar OSPFv2 en el DR, el BDR y el DROther

En la parte 2, configurará OSPFv2 en el DR, el BDR y el DROther. El proceso de elección de DR y BDR se lleva a cabo en cuanto se habilita la interfaz del primer router en una red de accesos múltiples. Esto puede ocurrir cuando se encienden los routers o cuando se configura el comando de OSPF **network** para esa interfaz. Si un router nuevo se incorpora a la red después de la selección del DR y el BDR, no se convierte en el DR ni el BDR, ni siquiera si tiene una prioridad de interfaz OSPF o ID del router más alta que el DR o el BDR actuales. Primero configure el proceso OSPF en el router con el ID de router más alto para garantizar que este router sea el DR.

#### Paso 1: Configure OSPF en R3.

Primero configure el proceso OSPF en el R3 (el router con la ID de router más alta) para garantizar que este router sea el DR.

- a. Asigne el número 1 como ID del proceso OSPF. Configure el router para notificar la red 192.168.1.0/24. Utilice la ID de área 0 para el parámetro de OSPF *id-área* en la instrucción **network**.
  - ¿Qué factor determinó que el R3 tuviera la ID del router más alta?
- b. Verifique que OSPF esté configurado y que el R3 sea el DR.
  - ¿Qué comando usaría para verificar que OSPF se configuró correctamente y que el R3 es el DR?

#### Paso 2: Configure el protocolo OSPF en R2.

Configure el proceso OSPF en el R2 (el router con la segunda ID del router más alta) para garantizar que este router sea el BDR.

- a. Asigne el número 1 como ID del proceso OSPF. Configure el router para notificar la red 192.168.1.0/24. Utilice la ID de área 0 para el parámetro de OSPF *id-área* en la instrucción **network**.
- Verifique que OSPF esté configurado y que el R2 sea el BDR. Registre el comando que se utilizó para la verificación.
- c. Emita el comando show ip ospf neighbor para ver la información de los otros routers en el área OSPF.

R2# show ip ospf neighbor

Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface
192.168.31.33 1 FULL/DR 00:00:33 192.168.1.3 GigabitEthernet0/0

Observe que R3 es el DR.

#### Paso 3: Configure el protocolo OSPF en R1.

Configure el proceso OSPF en el R1 (el router con la ID del router más baja). Se designará a este router como DROther, en vez de DR o BDR.

- a. Asigne el número 1 como ID del proceso OSPF. Configure el router para notificar la red 192.168.1.0/24. Utilice la ID de área 0 para el parámetro de OSPF *id-área* en la instrucción **network**.
- b. Emita el comando **show ip ospf interface brief** para verificar que OSPF esté configurado y que el R1 sea el DROther.

```
R1# show ip ospf interface brief

Interface PID Area IP Address/Mask Cost State Nbrs F/C
Gi0/1 1 0 192.168.1.1/24 1 DROTH 2/2
```

c. Emita el comando show ip ospf neighbor para ver la información de los otros routers en el área OSPF.

#### 

¿Qué prioridad tienen los routers DR y BDR?

### Parte 3: Configurar la prioridad de interfaz OSPFv2 para determinar el DR y el BDR

En la parte 3, configurará la prioridad de interfaz del router para determinar la elección del DR/BDR, restablecerá el proceso OSPFv2 y, luego, verificará que hayan cambiado los routers DR y BDR. La prioridad de interfaz OSPF invalida a todas las otras configuraciones en el momento de determinar qué routers se convierten en el DR y el BDR.

#### Paso 1: Configurar la interfaz G0/1 del R1 con la prioridad OSPF de 255.

El valor 255 es la prioridad de interfaz más alta posible.

```
R1(config) # interface g0/1
R1(config-if) # ip ospf priority 255
R1(config-if) # end
```

#### Paso 2: Configurar la interfaz G0/1 del R3 con la prioridad OSPF de 100.

```
R3(config)# interface g0/1
R3(config-if)# ip ospf priority 100
R3(config-if)# end
```

#### Paso 3: Configurar la interfaz G0/0 del R2 con la prioridad OSPF de 0.

Una prioridad de 0 provoca que el router no sea elegible para participar en la elección de OSPF y, por ende, no se convierte en DR ni en BDR.

```
R2(config)# interface g0/0
R2(config-if)# ip ospf priority 0
R2(config-if)# end
```

#### Paso 4: Restablecer el proceso OSPF.

a. Emita el comando **show ip ospf neighbor** para determinar el DR y el BDR.

b.	¿Cambió la designación del DR?	¿Qué router es el DR?				
	¿Cambió la designación del BDR?	¿Qué router es el BDR?				
	¿Cuál es la función del R2 ahora?					
	Explique los efectos inmediatos del uso del					
		community copi priority.				
	Nota: si las designaciones del DR y el BDR todos los routers para restablecer los proce	R no cambiaron, emita el comando <b>clear ip ospf 1 process</b> en esos OSPF y forzar una nueva elección.				
		establece el DR y el BDR, emita el comando <b>reload</b> en todos ación en ejecución en la configuración de inicio.				
C.	Emita el comando <b>show ip ospf interface</b> en el R1 y el R3 para confirmar los ajustes de prioridad y el estado del DR/BDR en los routers.					
	R1# show ip ospf interface					
	GigabitEthernet0/1 is up, line proto	ocol is up				
	Internet Address 192.168.1.1/24, 2					
		1.11, Network Type BROADCAST, Cost: 1				
	Transmit Delay is 1 sec, State DR					
	-	.11, Interface address 192.168.1.1				
	Backup Designated router (ID) 192.168.31.33, Interface address 192.168.1.3					
	_	10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5				
	oob-resync timeout 40 Hello due in 00:00:00					
	Supports Link-local Signaling (LLS	c)				
	Index 1/1, flood queue length 0	5)				
	Next 0x0(0)/0x0(0)					
	Last flood scan length is 1, maxim	num is 2				
	Last flood scan time is 0 msec, ma					
	Neighbor Count is 2, Adjacent neighbor count is 2					
	Adjacent with neighbor 192.168.					
	Adjacent with neighbor 192.168.3	31.33 (Backup Designated Router)				
	Suppress hello for 0 neighbor(s)					
	R3# show ip ospf interface					
	GigabitEthernet0/1 is up, line proto	ocol is up				
	Internet Address 192.168.1.3/24, 1					
		1.33, Network Type BROADCAST, Cost: 1				
	Transmit Delay is 1 sec, State BDI					
		.11, Interface address 192.168.1.1				
	Backup Designated router (ID) 192	.168.31.3 <mark>3</mark> , Interface address 192.168.1.3				
	Timer intervals configured, Hello	10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5				
	oob-resync timeout 40					
	Hello due in 00:00:00					

Supports Link-local Signaling (LLS)

	Index 1/1, flood queue length 0
	Next $0x0(0)/0x0(0)$
	Last flood scan length is 0, maximum is 2
	Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
	Neighbor Count is 2, Adjacent neighbor count is 2
	Adjacent with neighbor 192.168.31.22
	Adjacent with neighbor 192.168.31.11 (Designated Router)
	Suppress hello for 0 neighbor(s)
خ	¿Qué router es ahora el DR?
خ	Qué router es ahora el BDR?
خ	¿La prioridad de interfaz sustituye al ID del router en la determinación del DR/BDR?
Reflexi	ón
1. Enun	mere los criterios utilizados de mayor a menor para determinar el DR en una red OSPF.

#### Tabla de resumen de interfaces del router

2. ¿Cuál es el significado de una prioridad de interfaz de 255?

Resumen de interfaces del router							
Modelo de router	Ethernet Interface #1	Ethernet Interface #2	Serial Interface #1	Serial Interface #2			
1800	Fast Ethernet 0/0 (F0/0)	Fast Ethernet 0/1 (F0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)			
1900	Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0)	Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)			
2801	Fast Ethernet 0/0 (F0/0)	Fast Ethernet 0/1 (F0/1)	Serial 0/1/0 (S0/1/0)	Serial 0/1/1 (S0/1/1)			
2811	Fast Ethernet 0/0 (F0/0)	Fast Ethernet 0/1 (F0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)			
2900	Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0)	Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)			

**Nota**: para conocer la configuración del router, observe las interfaces a fin de identificar el tipo de router y cuántas interfaces tiene. No existe una manera eficaz de confeccionar una lista de todas las combinaciones de configuraciones para cada clase de router. En esta tabla, se incluyen los identificadores para las posibles combinaciones de interfaces Ethernet y seriales en el dispositivo. En esta tabla, no se incluye ningún otro tipo de interfaz, si bien puede haber interfaces de otro tipo en un router determinado. La interfaz BRI ISDN es un ejemplo. La cadena entre paréntesis es la abreviatura legal que se puede utilizar en los comandos de IOS de Cisco para representar la interfaz.