

### INTRODUCCIÓN A LA CLASE

Go Bases

#### Los objetivos de esta clase son:

- Comprender, generar y utilizar punteros en Go.
- Comprender y utilizar Go Routines
- Comprender y generar canales en Go.

¡Vamos por ello!

# Punteros

// Aplicar punteros en GO



#### // ¿Qué es un Puntero?

"Un puntero es un tipo de datos cuyo valor es una dirección de memoria que se refiere a (o "apunta a") otro valor almacenado en otra parte de la memoria."





#### ¿Cómo creamos un puntero?

Una de las ventajas de Go es que nos permite trabajar con punteros.

Para crear un puntero utilizamos el operador \* antes del tipo de dato que necesitamos almacenar en esa dirección de memoria.

{} var p \*int

En la variable p tendremos un puntero de un valor de tipo de dato int.



#### Otras formas de crear punteros

Mediante la función new() que recibe como argumento un tipo de dato y a través del short hand de declaración de variables :=.

```
var p1 *int

var p2 = new(int)

p3 := &v
```

Los tipo de dato de las variables p1, p2 y p3 es un puntero de tipo entero \*int .



#### El operador de dirección &

Para obtener la referencia o dirección de memoria de una variable, debemos anteponer a la variable el operador de dirección &.

```
var v int = 19

fmt.Println("La dirección de memoria de v es: ", &v)
```

En este ejemplo, podemos ver que la variable v de tipo entero tiene el valor 19 y se almacena en la dirección de memoria 0x10414020.



#### El operador de desreferenciación \* 1/2

Desreferenciar un puntero es obtener el valor que está almacenado en la dirección de memoria a donde hace referencia el puntero, para hacerlo debemos anteponer el operador \* a la variable puntero.

```
var v int = 19
var p *int
// Hacemos que el puntero p, referencie la dirección de memoria de la
{} // variable v.
p = &v
fmt.Printf("El puntero p referencia a la dirección de memoria: %v \n",p)
fmt.Printf("Al desreferenciar el puntero p obtengo el valor: %d \n",*p)
```

Este código produce el siguiente resultado.



#### El operador de desreferenciación \* 2/2

#### **TERMINAL**

go run main.go

El puntero p referencia a la dirección de memoria: 0x10414020

Al desreferenciar el puntero p obtengo el valor: 19

Podemos ver que el puntero p referencia a la dirección de memoria 0x10414020, y para obtener el valor 19 almacenado en esta dirección, hacemos uso del operador de desreferenciación \*p .

#### **Punteros: Ejemplo Incrementar 1/2**

```
package main
      import "fmt"
      // Incrementar recibe un puntero de tipo entero
      func Incrementar(v *int) {
         // Desreferenciamos la variable v para obtener
         // su valor e incrementarlo en 1
         *v++
{}
      func main() {
         var v int = 19
         // La función Increase recibe un puntero
         // utilizamos el operador de dirección &
         // para pasar la dirección de memoria de v
         Incrementar(&v)
         fmt.Println("El valor de v ahora vale:", v)
```



#### Punteros: Ejemplo Incrementar 2/2

En el ejemplo podemos ver que se puede pasar punteros como parámetros a una función usando los operadores \* y & , tambien vemos el comportamiento de estos al incrementar el valor de la variable v , el código produce el siguiente resultado.

**TERMINAL** 

go run main.go

El valor de v ahora vale: 20

#### ¿Dónde y qué almacena el puntero?

Suponiendo que tenemos una variable de tipo string y un puntero a string, como en la siguiente tabla:

name	type	address	
S	string	0×001	
ptr	*string	0x004	

S		ptr	
address	0×001	address	0x004
value	'Esto es una cadena'	value	0x001

// ¿Qué aprendimos?

Un puntero es una dirección de memoria que hace referencia a otro valor.

¡Sigamos aprendiendo!



## Go Routines

// Func

IT BOARDING

ВООТСАМР



#### // ¿Qué son las Goroutines?

Una goroutine es un hilo de ejecución ligero, gestionado por el tiempo de ejecución de Go (Go Runtime).

Nos permiten trabajar de forma concurrente, cuando ejecutamos una Goroutine lo que hacemos es lanzar una función para que se ejecute en simultáneo con el resto del programa.





#### Función a procesar

En este caso tenemos una función que se encargará de hacer un determinado proceso, para ello agregaremos una pausa de un segundo en él, para simular una funcionalidad que accede a una Base de Datos o envía información a una API.

```
func proceso(i int) {
   fmt.Println(i, "-Inicia")
   time.Sleep(1000 * time.Millisecond)
   fmt.Println(i, "-Termina")
}
```



#### Procesar en hilo principal

Ejecutaremos nuestra función 10 veces, veremos que para que inicialice el 2do procesamiento el 1ero deberia haber terminado.

```
func main() {
    for i := 0; i < 10; i++{
        proceso(i)
     }
}</pre>
```



#### Pausar fin ejecución

Agregaremos una pausa de 5 segundos antes de terminar el programa, ya veremos porque...

```
func main() {
    for i := 0; i < 10; i++{
        proceso(i)
    }
    time.Sleep(5000 * time.Millisecond)
    fmt.Println("Termino el programa")
}</pre>
```

// ¿Cómo podríamos ejecutar la función en simultáneo?

Para ello utilizaremos las Goroutines, generarán un hilo por cada núcleo del equipo. Por ende, si nuestro equipo tiene 4 nucleos, ejecutara la funcion en 4 hilos en paralelo.



#### **Go Routine**

Para indicar que queremos ejecutar la función en una Go Routine lo hacemos con la palabra reservada **go**.

Vemos cómo se ejecuta de forma simultánea y no de forma lineal:

```
func main() {
    for i := 0; i < 10; i++{
        go proceso(i)

}
    time.Sleep(5000 * time.Millisecond)
    fmt.Println("Termino el programa")
}</pre>
```



#### **Go Routine**

Si quitamos la pausa de 5 segundos que agregamos al final se terminara el programa antes que terminen las Go Routines.

¿Como podriamos hacer que el programa espere hasta que terminen todas las rutinas?

```
func main() {
    for i := 0; i < 10; i++{
        go proceso(i)
     }
}</pre>
```

Una alternativa para ello es usar Canales.

## Canales

// Func

IT BOARDING

ВООТСАМР



Un canal nos va a permitir enviar valores a las Go Routines y esperar hasta recibir dicho valor.





#### **Sintaxis**

Para definir un canal de tipo entero lo hacemos de la siguiente manera:

utilizando la palabra reservada chan

```
c := make(chan int)
```



#### Recibir canal como parámetro

Debemos recibir como parámetro el canal en nuestra función, para ello lo definimos como **chan int** al ser un canal de enteros

```
func proceso(i int, c chan int) {
   fmt.Println(i, "-Inicia")
   time.Sleep(1000 * time.Millisecond)
   fmt.Println(i, "-Termina")
}
```



#### **Enviar valor a canal**

Una vez que terminamos de procesar debemos enviarle el valor al canal, en este caso le enviaremos el valor de i

```
func proceso(i int, c chan int) {
   fmt.Println(i, "-Inicia")
   time.Sleep(1000 * time.Millisecond)
   fmt.Println(i, "-Termina")
   c <- i
}</pre>
```



### **Ejecutar ejemplo**

Vamos a correr el programa ejecutando solo una función. Vemos que sigue terminando el programa antes que termine la rutina. ¿Qué pasó? ¿Qué nos está faltando?

```
func main() {
    c := make(chan int)
    go proceso(1, c)
    fmt.Println("Termino el programa")
}
```



#### **Recibir valor**

Nos está faltando recibir el valor del canal, para que el programa quede esperando hasta recibir ese valor.

Para indicarle al programa que estamos esperando para recibir el valor del canal de la variable **c** lo hacemos con **<-c** 

```
<-c // recibimos el valor del canal

variable := <-c // recibimos y lo asignamos a una variable

fmt.Println("Termino el programa en ", <-c) // recibimos y lo imprimimos</pre>
```



#### **Ejecutar ejemplo**

De esta manera, el programa terminará una vez que se le asigne el valor en el canal

```
func main() {
    c := make(chan int)
        go proceso(1, c)
        fmt.Println("Termino el programa")
        <-c
    }</pre>
```



#### **Ejecutar ejemplo**

De esta manera, el programa terminará una vez que se le asigne el valor en el canal

```
func main() {
    c := make(chan int)
        go proceso(1, c)
        fmt.Println("Termino el programa")
        <-c
    }</pre>
```



### Ejecutar ejemplo con for

```
func main() {
        c := make(chan int)
        for i := 0; i < 10; i++{
             go proceso(i, c)
{}
        for i := 0; i < 10; i++{
             fmt.Println("Termino el programa en ", <-c)</pre>
```

#### ¿Qué aprendimos?

- Hemos visto cómo comprender y generar Canales en Go.
- Que un puntero es una dirección de memoria que hace referencia a otro valor.
- Cómo nos pueden ayudar las Go Rutines
- Cómo comprender y generar Canales en Go.

# Gracias.

IT BOARDING

ВООТСАМР



