

Programación Java



Requerimientos técnicos funcionales

User Stories

- ✓ <u>US-0001:</u> Calcular el total de metros cuadrados de una propiedad
- ✓ <u>US-0002:</u> Indicar el valor de una propiedad a partir de sus ambientes y medidas.

 Tener en cuenta que los precios por metro cuadrado están determinados según el barrio.
- ✓ <u>US-0003:</u> Determinar cuál es el ambiente más grande.
- US-0004: Determinar la cantidad de metros cuadrados que tiene cada ambiente de una propiedad.

Datos de entrada:

Datos/ Parámetros	Tipo	Longitu d	Descripción
prop_name	String	30	Nombre de la propiedad
district_name	String	45	Barrio
district_price	double	-	Precio por metro cuadrado
environment_nam e	String	30	Nombre del ambiente
environment_width	double	-	Ancho de un ambiente
environment_lengt h	double	-	Largo de un ambiente

IT BOARDING

ВООТСАМР

Validaciones:

Dato/Parámetro	¿Obligatorio	Validación	Mensaje de error
prop_name	SI	 Que el campo no esté vacío. Que empiece con mayúscula. Longitud máxima de 30 caracteres. 	 El nombre de la propiedad no puede estar vacío. El nombre de la propiedad debe comenzar con mayúscula. La longitud del nombre no puede superar los 30 caracteres.
district_name	SI	 Que el campo no esté vacío. Longitud máxima de 45 caracteres. 	 El barrio no puede estar vacío. La longitud del barrio no puede superar los 45 caracteres.
district_price	SI	 Que el campo no esté vacío. Precio máximo por metro cuadrado 4000 U\$S. 	 El precio de un barrio no puede estar vacío. El precio máximo permitido por metro cuadrado no puede superar los 4000 U\$S.
environment_nam e	SI	 Que el campo no esté vacío. Que empiece con mayúscula. Longitud máxima de 30 caracteres. 	 El nombre del ambiente no puede estar vacío. El nombre del ambiente debe comenzar con mayúscula. La longitud del nombre no puede superar los 30 caracteres.
environment_widt h	SI	 Que el campo no esté vacío. El ancho máximo permitido por ambiente es de 25 mts. 	 El ancho del ambiente no puede estar vacío. El máximo ancho permitido por propiedad es de 25 mts.
environment_leng th	SI	 Que el campo no esté vacío. El largo máximo permitido por ambiente es de 33 mts. 	 El largo del ambiente no puede estar vacío. El máximo largo permitido por propiedad es de 33 mts.



IT BOARDING

*Nota: Tener en cuenta que para la devolución de los mensajes de error utilizar los status code correspondientes.

Tests Unitarios:

A continuación se sugiere una serie de test unitarios a llevar a cabo; sin embargo, en caso de que se considere necesario implementar otros, esto es totalmente viable.

Situaciones de entrada	Comportamiento Esperado	
Verificar que el total de metros cuadrados totales calculados por propiedad sea el correcto.	Devuelve el cálculo correcto del total de metros cuadrados de una propiedad.	
Verificar que el barrio de entrada exista en el repositorio de barrios.	Se cumple: Permite continuar con normalidad. No se cumple: Notifica la no coincidencia mediante una excepción.	
Verificar que efectivamente se devuelva el ambiente con mayor tamaño.	Devuelve el ambiente con mayor tamaño. No existe ninguno que lo supere.	
Verificar que efectivamente el total de metros cuadrados por ambiente sea el correcto.	Devuelve el cálculo correcto del total de metros cuadrados de un ambiente.	