

# **Rollen Installation**

## **Inhaltsverzeichnis**

Zusammenfassung	. 1
Vorraussetzung	. 1
Schritt für Schritt	. 1
Rolle und Feature hinzufügen	. 1
Assistenten zum Hinzufügen von Rollen und Feature	. 2
Abschluss	14

# Zusammenfassung

In diesem Dokument erfahren Sie, wie Sie eine Rolle oder ein Feature installieren.

# Vorraussetzung

In diesem Dokument wird davon ausgegangen, dass

- Sie bereits einen Windows Server 2016 bereitgestellt haben.
- Sie bereits die Grundkonfiguration des Servers durchgeführt haben.

#### Rollen

- Active Directory-Domänendienste
- DNS-Server

# Schritt für Schritt

# Rolle und Feature hinzufügen

Öffnen Sie den Assistenten zum Hinzufügen von Rollen und Features.


- 1. Öffnen Sie den Server-Manager.
- 2. Wählen Sie Verwalten > Rollen und Features hinzufügen.



# Assistenten zum Hinzufügen von Rollen und Feature

## **Vorbereitung**


Lesen Sie die Vorbemerkungen aufmerksam durch.



1. Klicken Sie auf [ Weiter ].

## Installationstyp auswählen





1. Klicken Sie auf [ Weiter ].

#### Rollenbasierte oder featurebasierte Installation


klassische Rollen und Feature Installation für einen Server

### Installation von Remotedesktopdiensten

Installation über Terminallösungen

### Zielserver auswählen






1. Klicken Sie auf [ Weiter ].

### Serverrollen auswählen






- 1. Wählen Sie Active Directory-Domänendienste
- 2. Klicken Sie auf [ Weiter ].



- Übersicht der vorhandenen Rollen, die installiert werden können.
- Rollen sind Dienste die zusätzlich weitere abhängige Features beinhalten und mitinstallieren.

## Serverrollen und erforderliche Features (ADDS)






### 1. Klicken Sie auf [ Features hinzufügen ]



Die Rolle mit allen abhängigen Features werden hier hinzugefügt.

#### Serverrollen auswählen






- 1. Markieren Sie
  - ☑ DNS-Server

Serverrollen und erforderliche Features (DNS)






1. Klicken Sie auf [ Features hinzufügen ]

### **Features**






1. Klicken Sie auf [ Weiter ].



Features sind alleinstehende Dienste oder Funktionen/Tools, die ohne Abhängigkeiten installiert werden.

## **Active Directory-Domänendienste**






1. Klicken Sie auf [ Weiter ].



Information über den Dienst, der hinzugefügt werden soll.

#### **DNS-Server**






1. Klicken Sie auf [ Weiter ].



Information über den Dienst, der hinzugefügt werden soll.

## Installationsauswahl bestätigen





### 1. Klicken Sie auf [Installieren]

Übersicht über die Rollen und Features, die installiert werden sollen.




#### Zielserver bei Bedarf automatisch neu starten

Hier wird der Server automatisch neugestartet, wenn die Rolle oder das Feature einen Neustart benötigt.

#### **Installationsstatus**






• Die Rollen und Features werden nun installiert.

### **Installationsabschluss**





1. Klicken Sie auf [Schließen]

# **Abschluss**

Sie haben erfolgreich zwei Rollen installiert. Sie können nun mit der nächsten Übung fortfahren.



Erstellen Sie einen Prüfpunkt und benennen Sie Ihn, bevor Sie mit der nächsten Übung beginnen.