


MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

שטפי דם





שט"ד – שטף דם

- שטף דם – יציאת הדם מכליו

- שלושה סוגי שט"דים

- תת עורי (סימן כחול – שינוי בצבעים)

- פנימי

- חיצוני

- השט"ד היחידי בו ניתן לשלוט הינו שט"ד חיצוני

© כל הזכויות שמורות



שט"ד – סימנים


- שט"ד פנימי – כל שט"ד פנימי עלול להידרדר למצב של הלם. בשט"ד פנימי יש קושי באבחנה ולכן יש להתייחס ל :



- קינמאטיקה
- סימני הלם – אם יופיעו
- סימנים חיצוניים על הגוף
- שט"ד חיצוני – דם!



שט"ד – סכנות




- הידרדרות למצב של הלים (אובדן של 750 מ"ל דם)
- ירידה בנפח הדם והפרעה באספקת הדם למוח
- זיהום כתוצאה מחדירת רעלנים לפצע פתוח





שט"ד – טיפול



• ABC עפ"י סכמת PHTLS

– עצירת הדימום - עדיף לחץ ישיר מעקיף!

– עירווי (מספק נוזלים - לא דם)

– לחץ ישיר ע"י תחבושת לחץ

– אם הדימום לא פסק-משולש לחץ

– קיבוע כדי למנוע תזוזה.





שט"ד – טכניקות לטיפול

• לחץ ישיר



לחץ ישיר

– דגל אנגליה

– משולש לחץ

– אם אין אפשרות חבישה – לחץ ישיר עם היד

• לחץ עקיף



לחץ עקיף

– נקודת לחץ

– ח.ע



שט"ד – טכניקות לטיפול

- לחץ ישיר – הנחת תחבושת או בהיעדר תחבושת לחץ ישיר עם היד שיגרום לעצירת הדימום אך לא להפסקת זרימת הדם לאזור הדימום





שט"ד – טכניקות לטיפול

- לחץ עקיף

– מטרת הלחץ העקיף: חסימה מוחלטת של הדם לאזור הדימום.

– 2 טכניקות ללחץ עקיף:

- נקודת לחץ
- חסם עורקים





שט"ד – טכניקות לטיפול

• נקודות לחיצה:


– רקתית – דימום מאזור הקרקפת

– צווארית – דימום מאזור הצוואר

– תת בריחית – דימום בכתף וביד

– בזרוע – דימום ביד

– במפשעה – דימום ברגל



לחץ ישיר

לחץ עקיף

© כל הזכויות שמורות למגן דוד אדום בישראל



שט"ד – טכניקות לטיפול

- **חסם עורקים – ח.ע**

– סוגי חסם עורקים :

- חסם עורקים מגומי/סיליקון (מתאים לאיבר צר ורחב, מהיר לשימוש)
- חסמי עורקים מאולתרים- ח.ע רוסי-איבר רחב
- ח.ע הולנדי (לולאה) – איבר צר

- **אופן הנחה**

- 5-10 ס"מ מעל הדימום
- יש לרשום את השעה ב-4 ספרות.





שט"ד – טכניקות לטיפול

• מתי נניח ח.ע :

– שט"ד בירך-דימום מכלי דם גדולים (דימום מסיבי)

– קטיעה מלאה או חלקית

– שטפי דם מרובים (קרעים נרחבים)

– שטף דם משבר פתוח

– אם לחץ ישיר לא עוצר את הדימום, יש להשתמש בחסם עורקים

– בהתאם למצב (ח.ע מהיר לשימוש)

– בחושך

– במקום מסוכן

– ביותר מפצוע אחד

– בפצוע המחייב פעולות החייאה

סיבתי

נסיבתי

לחץ ישיר

לחץ עקיף



שט"ד – טכניקות לטיפול

- המרת ח.ע ע"י חובש בלבד
 - המרת החסם ע"י מי שהניח אותו בלבד
 - לא עברו יותר מ – 20 דקות מרגע הנחת החסם
 - הפצוע אינו נמצא במצב של הלם
 - הגורם להנחת החסם היה נסיבתי והתנאים השתנו



© כל הזכויות שמורות



שט"ד – טכניקות לטיפול

- שלבים בהמרת ח.ע

הסרת הח.ע

שחרור איטי של
הח.ע

חבישה ומשולש לחץ

לחץ ישיר

לחץ עקיף

MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

לחץ ישיר – תמיד עדיף! לחץ עקיף-חפיף.

© כל הזכויות שמורות



שט"ד – דגשים

- בכל עצירת שט"ד יש לבדוק דופק
 - לאחר הנחת ח.ע – אין דופק
 - לאחר הנחת ת.א – יש דופק
- יש לעבוד ע"פ סכמת PHTLS ולטפל בשט"ד בשלב המתאים.



© כל הזכויות שמורות

MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

שאלות?



© כל הזכויות שמורות