


JERARQUÍA Y MULTI-TENANT



Cada **consultora** es un cliente con su propio espacio. El **Admin** de la consultora administra a todo su equipo y le otorga accesos. La seguridad se aplica en la base de datos (Row Level Security), no en la pantalla: un usuario nunca puede ver datos fuera de su alcance, aunque manipule la URL.

PERFILES DE USUARIO

PERFIL	QUÉ PUEDE HACER	QUÉ VE (ALCANCE)	CARGO / QUIÉN LO CREA
Admin	Todo: gestiona usuarios, empresas, accesos y facturación.	Toda la consultora.	Consumes seat. Es la cuenta dueña de la consultora.
Colaborador	Carga, edita y planifica. Puede crear Visualizadores (nunca con más alcance del que él tiene).	Toda la consultora o empresas/establecimientos puntuales.	seat Lo crea el Admin.
Visualizador	Solo ve y comenta. No modifica, borra ni planifica.	Máximo a nivel empresa (o establecimiento). Nunca toda la consultora: no ve a otros clientes.	sin cargo Lo crea el Admin o un Colaborador.
Viewer de Observaciones	Ve, sigue y cierra observaciones; el cierre exige evidencia (foto o adjunto, obligatoria).	Solo las observaciones donde figura como responsable. Para trabajadores, capataces, supervisores.	sin cargo Linkeado a una persona del directorio.
Resp. de Estándares	Lectura total + reportes y auditoría (cumplimiento normativo).	Toda la consultora (solo lectura).	Rol de compliance · Art. 5 SRT 48/2025.

IDENTIDAD Y ACCESOS

- Cada usuario se asigna a una **persona del directorio**, y esa persona es la **dueña del email** de login (datos normalizados, sin duplicar).
- Acceso por empresa:** el usuario ve todos los establecimientos de esa empresa (incluso los futuros).
- Acceso por establecimiento:** solo los establecimientos marcados.
- Un Colaborador **no puede otorgar más permisos de los que él tiene:** como mucho, lo mismo que él, y solo como Visualizador.
- Los **Visualizadores no consumen seats** del plan.

VERIFICACIÓN Y SEGURIDAD

- Doble factor por email** (código de 6 dígitos) obligatorio para Admin y Resp. de Estándares.
- Mostrar/ocultar contraseña** al iniciar sesión para confirmar antes de entrar.
- Cambio de email** de un usuario: lo hace el Admin y se confirma con un código enviado al nuevo correo (válida a la persona). El link cuenta↔persona sobrevive al cambio.
- Reemplazo de persona en el equipo: baja del anterior + invitación al nuevo (historial trazable).

ONBOARDING DE UN CLIENTE NUEVO (AUTOSERVICIO)



Los pasos 3 y 4 son opcionales: el usuario puede completarlos más tarde y entrar directo a su panel.