深证通信工程技术文档

FDEAPI 用户手册

文档编号: FDEP-MRCFG-PUM001



2012年7月

文档信息

文档名称		mr.ini 配置工具用户手册		
说明				
所属项目		金融数据交换平台		
		修订历	5史	
日期	版本	修改人员	修改说明	
20120725	1.0	利驿飞	完成初稿。	

目 录

引言	≣		1
安装	長及应 /	用用	1
2.1	安装		1
2.2			
使 F	日概状		3
3.3			
	3.3.2		
	3.3.3	SUIP地址映射	
	3.3.4	APP信息	7
	3.3.5	MR信息	8
	3.3.6	日志配置	11
		图索引	
1			
2	菜单	项-[文件]	4
3	全局	MR	6
4	SUIF	P 地址映射	7
5	SUIF	地址映射-添加地址转换	7
6	APP/	信息	8
7	APP/	信息-添加APP	8
8	MR信	言息	9
9	MR∱	言息-添加 MR	9
10	MI	R信息-添加MR-添加使用Q文件的app	10
11	MI	R信息-添加MR-添加优先登陆的app	10
12	MI	R信息-添加MR-添加监控执行程序	10
13	日	志配置	11
	安 2.1 2.2 使 3.1 3.2 3.3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	安装及应。 2.1 安约 2.2 mr. 使用概述 3.1 功约 3.2 总约 3.3 工具 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 1 mr.ir 2 菜单 3 全局 4 SUII 5 SUII 6 APP 7 APP 8 MR介 9 MR介 10 MI 11 MI 12 MI	2.2 mr.ini文件说明 使用概述 3.1 3.2 总体界面 3.3 工具操作说明 3.3.1 菜单栏 3.3.2 全局MR 3.3.3 SUIP地址映射 3.3.4 APP信息 3.3.5 MR信息 3.3.6 日志配置 图 索 引 1 mr.ini配置工具总体界面 2 菜单项-[文件] 3 全局MR 4 SUIP地址映射 5 SUIP地址映射 -添加地址转换 6 APP信息 7 APP信息-添加APP 8 MR信息-添加MR 10 MR信息-添加MR 11 MR信息-添加MR-添加使用Q文件的app 11 MR信息-添加MR-添加MC先登陆的app 11 MR信息-添加MR-添加MR-添加燃控执行程序

1 引言

本文是金融数据交换平台客户端 MR 的配置文件(mr.ini)生成和修改工具的使用手册。主要说明使用该工具进行生成和修改 mr.ini 文件,供 MR 启动时使用。

本文的读者为使用 MR 的开发人员、测试人员、维护人员等。

其他术语英文缩写:

MR: Message Router, 消息路由器。

2 安装及应用

2.1 安装说明

mr.ini 配置工具目前支持 Windows 2000/XP/2003/WIN 7 操作系统。使用时只需将 BsmrIniSet.exe 工具拷贝到 Windows 机器的任一目录下运行即可。

2.2 mr.ini文件说明

MR 启动时使用到 mr.ini 配置文件,该文件格式如下,配置参数的详细说明 参考《FDAP 用户手册》。

```
[CurrMR]
"MRName"="MR-1"
"Ekey"="/C=CN/CN=TEST5"
"EkeyPwd"="111111"
"PkgMaxAliveSec"="40"
"AutoBalance"="1"
"AllowMultiApp"="1"
"OnceRecvMsgCount"="5000"
"QfileSaveDay"="1"
"TermName"="""
"TermPwd"=""
```

```
[SUIPMap]
"10. 10. 22. 155:7001"="10. 10. 22. 155:7001"
"10. 10. 22. 156:7002"="10. 10. 22. 156:7002"
"10. 10. 24. 107: 7003"="10. 10. 24. 107: 7003"
"10. 10. 24. 176:7004"="10. 10. 24. 176:7004"
"10. 10. 24. 105:7005"="10. 10. 24. 105:7005"
"10. 10. 24. 106:7006"="10. 10. 24. 106:7006"
"10. 10. 22. 157:7007"="10. 10. 22. 157:7007"
"10. 10. 22. 37:7008"="10. 10. 22. 37:7008"
"10. 10. 22. 178:7009"="10. 10. 22. 178:7009"
"10. 10. 22. 161:7010"="10. 10. 22. 161:7010"
"10. 10. 22. 179:7011"="10. 10. 22. 179:7011"
"10. 10. 22. 180:7012"="10. 10. 22. 180:7012"
[APPINFO]
"app1"="1234567890qwertyuiopasdfghjklzxc1"
"app4"="1"
"app2"="1"
"app5"="1"
"app6"="1"
"app7"="1"
"app8"="1"
"app9"="1"
[APPINFOCrypt]
"app3"="bb683b359da5788ad377fa755b6b998d"
\lceil MR-1 \rceil
"Enable"="1"
"InnerIP"="10.10.22.58"
"ClientIP"="10.10.22.58"
"InnerPort"="3003"
"TermPort"="3002"
"ClientPort"="3001"
```

```
"Qfile"="app1|5"
"ExpectApp"="app5, app6"
[MR-2]
"Enable"="1"
"InnerIP"="10.10.22.58"
"ClientIP"="10.10.22.58"
"InnerPort"="3003"
"TermPort"="3002"
"ClientPort"="3001"
"Qfile"="app3 | 4"
"ExpectApp"="app7"
[LOG]
"Type"="1"
"LockType"="1"
"Leve1"="0"
"Display"="3"
"LogDir"=""
"LogName"=".../log/bsmr.log"
"MaxFileCount"="20"
"MaxFileSize"="500000000"
```

3 使用概述

3.1 功能

使用该工具直观的修改 MR 启动时使用的配置信息,能够生成和修改 mr.ini 文件。

3.2 总体界面

◇ Mr.ini配置程序 - 新建(*.ini) 文件(F) 帮助(H) 菜单栏	×
文件(F) 帮助(H) 全局MR SUIP地址映射 APP信息 MR信息 日志配置	ab页
当前旅信息	注意: '*'表示必填项
MR名称: ▼ * Ekey: * Ekey密码:	(* 是否加密: □)
	(* 定日加金・1)
一全局配置项————————————————————————————————————	
是否自动均衡:	
是否允许多个进程启动: □	
包最大存活时间(秒):	
Q文件保留时间(天): 管理终端的名称:	_
一次取包最多个数: 管理终端密码:	(是否加密: □)

图1 mr.ini 配置工具总体界面

3.3 工具操作说明

3.3.1 菜单栏

菜单项[文件]包括子项"新建(N)"、"打开(O)"、"保存(S)"、"打开文本(T)"和"退出(X)",其功能如下描述:




图2 菜单项-[文件]



- (1) 新建(N): 新建一个空的配置,最终生成一个新的配置文件(默认为mr.ini)。
- (2) 打开(O): 打开用户选择特定目录下的一个配置文件(默认为 mr.ini), 并加载信息到工具中,工具呈现配置文件中的信息。
- (3) 保存(S): 保存用户当前填写的配置信息到一个配置文件(默认为mr.ini)。
- (4) 打开文本(T): 以文本方式(txt)打开用户所填写的配置信息,前提 是用户已保存了配置信息到配置文件。
- (5) 退出(X): 退出工具程序。

菜单项[帮助]包括子项"关于(A)",点击该项会出现对话框显示与工具相关的信息,例如版本信息。

3.3.2 全局MR

Tab 页-[全局 MR]配置信息对应于 mr.ini 的[CurrMR]字段的信息,包括"当前 MR 信息"栏和"全局配置项"栏,如图 3 所示。其中"Ekey 密码"和"监控终端密码"后的选项"是否加密",供用户选择是否让密码在配置文件(mr.ini)中以非明文显示,若勾选,则以非明文显示,若不勾选,则以明文显示。



图3 全局 MR

3.3.3 SUIP地址映射

Tab 页-[SUIP 地址映射]配置信息对应于 mr.ini 的[SUIPMap]字段的信息。"添加"、"修改"和"删除"按钮分别可以增加、修改和删除 SUIP 地址映射信息。




图4 SUIP 地址映射



图5 SUIP 地址映射-添加地址转换

3.3.4 APP信息

Tab 页-[APP 信息]配置信息对应于 mr.ini 的[APPINFO]字段和 [APPINFOCrypt]字段的信息。"添加"、"修改"和"删除"按钮分别可以增加、修改和删除 APP 信息。APP 信息中 APP 密码可供用户选择是否进行加密,若选择勾选,则配置文件(mr.ini)中 APP 密码是以非明文显示在[APPINFOCrypt]字段内;若选择不勾选,则以明文显示在[APPINFO]字段。还提供选项"全部加密"、"全部不加密"和"分别设置"供用户快速设置。




图6 APP 信息



图7 APP 信息-添加 APP

3.3.5 MR信息

Tab 页-[MR 信息]配置信息对应于 mr.ini 的[MR-*]字段的信息,*代表从1开始递增的数字。"添加"、"修改"和"删除"按钮分别可以增加、修改和删除 MR 信息。

R名称	启用(Y/N)	MR对内IP	MRZJAPIĖJIP	MR对内端口	MR对Term端口	MRZJ.	添加
							修改
		III				Þ	刪除
MR对内IP:			MR对API的IP:				
MR对内IP: MR对内端口 使用Q文件	ı:		MR对API销口: MR对API端口:		MR X † I	erm號口:	

图8 MR 信息



图9 MR 信息-添加 MR

用户点击"添加"按钮,显示图 9 的对话框,包括"连接信息"栏、"使用Q 文件 app"栏、"优先登陆 app"栏和"用户监控"栏。除了"连接信息"栏外,其它三个栏目是通过"添加"、"修改"和"删除"按钮来配置相应栏目信息的。



图10 MR 信息-添加 MR-添加使用 Q 文件的 app

添加-优先登陆的8	эрр	X
App <u>应</u> 用ID:		
	确定	取消

图11 MR 信息-添加 MR-添加优先登陆的 app

添加-监控执行程序	х
监控的执行文件路径:	浏览
通知的时间间隔: 超时的时间间隔:	壹秒 壹秒
	确定取消

图12 MR 信息-添加 MR-添加监控执行程序

3.3.6 日志配置

Tab 页-[日志配置]配置信息对应于 mr.ini 的[LOG]字段的信息,如图 13 所示。




图13 日志配置

深圳证券通信有限公司

2012年7月