1. OBJETIVO:


Este procedimento tem como objetivo delinear os passos configurar o acesso RDP entre as máquinas virtuais que estão no Hyper-v com o host hospedeiro.

2. ATIVIDADES:


1) HYPER –V.

a) Criando um comutador virtual.

- No Hyper-v em **Gerenciador de comutador virtual** foi criado um comutador virtual.



- O comutador foi criado com tipo de conexão interna.




FÁBIO NEPOMUCENO SILVA

b) No host hospedeiro verifique nas conexões de rede se a placa de rede virtual foi criada.




c) Na placa de rede, adicione um IP para comunicação entre as redes.




FÁBIO NEPOMUCENO

d) Associado a placa de rede na VM do Fortigate.

- Com a VM do Fortigate desligada, clique nas propriedades da VM e adicione um *novo hardware > adaptador de rede*.




- No adaptador de rede > comutador virtual associe o comutador de rede que foi criado.




FÁBIO NEPOMUCENO


- Clique em aplicar e OK para salvar as alterações.
- Ligue a máquina virtual.



2) FORTIGATE.


a) Autentique no console do Fortigate.






b) Configurando interface entre o hospedeiro e Hyper-v.


- Clique em **NETWORK > INTERFACES**.
- Selecione a interface de rede que faz a conexão entre o hospedeiro e o hyper-v e clique em **EDIT**.



- Configure a interface.




- Address.




FÁBIO SILVA


- Administrative Access.



- DHCP SERVER.




- NETWORK/TRAFFIC SHAPING.




c) Configurando VIRTUAL IPs.

- Clique em **Policy & Objects > Virtual IPs** > Create New.

  - **Name**: Informe um nome para policy.
  - **Interface**: Informe a interface de rede da comutadora virtual que foi criada no Hyper-V para comunicar com o PC hospedeiro.




Seguindo na configuração.




FÁBRICA

d) Criando uma política no Firewall.

- Clicando na regra selecione CREATE FIREWALL POLICY USING THIS OBJECT.




- Configure conforme as imagens no exemplo abaixo.




FÁBIO

- Source / Destination.




- Firewall / Network Options.




FÁBIO NEPOMUCENO


- Security Profiles.



- Logging Options.




e) Policy criada.




3) Acesso RDP com a VM hospedeira.

- Libere o acesso remoto na VM.
- Libere no firewall do Windows o acesso remoto.
- Realizado o acesso RDP informando o IP cadastrado no Fortigate.




- Credenciais de acesso solicitadas.



FÁBIO NEPOMUCENO SILVA

- Autenticação confirmada.



- Acesso RDP concluído com sucesso.

