
1. OBJETIVO:

Este procedimento tem como objetivo delinear os passos liberar o acesso remoto no firewall.


2. ATIVIDADES:

Criar o VIP (Port Forwarding)

- Após autenticar no firewall, localize a opção *POLICY & OBJECTS > virtual IPs*.



- Em seguida, clique em *CREATE NEW*.



FÁBIO SILVA

- Em **NEW VIRTUAL VIP** edite os campos:
  - **Name**: Informe um nome para interface exemplo “ws19dc01”.
  - **Comentários**: Informe uma descrição “Remote Access in server DC01”.


  Em NETWORK

  - **Interface**: Informe a interface de rede LAN/WAN para comunicar com a VM.
  - **External IP address/range**: Informe o endereço rede externa LINK externo.

  Map TO:

  - **IPv4 address**: Informe o endereço IP da interface da VM. **Para VM comunicar com o host hospedeiro.*
  - **Port Forwarding**: Habilite a opção para informar a porta de serviço para comunicação com a VM.
  - **Protocolo**: Informe TCP.
  - **Port Mapping TYPE**: Informe um para um.
  - **External Service port**: Informe a porta de serviço de comunicação que foi configurada na VM. **Padrão 3389*
  - Clique em **OK** para salvar as alterações.


FÁBIO N SILVA



FÁBIO NEPOMUCENO SILVA


Criar uma política no firewall para liberar o acesso remoto a VM.

- Na VM VIP que foi criada **clique com o botão direito*, selecione a opção *Create firewall policy using this Object*.




  - **Name**: Informe o nome da política.
  - **Incoming interface**: A interface de rede que está para a rua (WAN ou LAN de comunicação com o hospedeiro).
  - **Outgoing interface**: A interface de rede local.
  - **Source**: ALL **Para este laboratório*.
  - **Destination**: A VM do Hyper-v.
  - **Schedule**: Always.
  - **Service**: ALL **Porque foi colocada uma porta customizada na VM*.

FÁBIO NEPOMUCENO - LVA




Nas demais opções foram inseridos os padrões iguais as imagens no exemplo abaixo.

Firewall/Network Options.




FÁBIO N

Security Profiles.




- Clique em OK para salvar as alterações.




Realizando o acesso remoto na VM.

- Usando a conexão remota, foi inserido o IP da WAN/LAN de comunicação do hospedeiro com a VM no Hyper-v.




- Após clicar em conectar a tela de autenticação do Windows é exibida.



FÁBIO NEPOMUCENO SILVA

- A Conexão remota foi realizada com sucesso.



FÁBIO NEPOMUCENO