# 获取域内用户

# 向域控制器进行查询

执行如下命令,向域控制器DC进行查询,,域内有多个用户。其中,krbtgt 用户不仅可以创建票据授权服务(TGS)的加密密钥,还可以实现多种域内权限持久化方法,

net user /domain

# 获取域内用户的详细信息

执行如下命令,可以获取域内用户的详细常见参数包括用户名、描述信息、SID、域名、状态等。

#### wmic命令详解

 ALIAS
 - 对本地系统上可用别名的访问

 BASEBOARD
 - 基板(也称为主板或系统板)管理。

 BIOS
 - 基本输入/输出服务(BIOS)管理。

BOOTCONFIG - 启动配置管理。
CDROM - CD-ROM 管理。
COMPUTERSYSTEM - 计算机系统管理。
CPU - CPU 管理。

CSPRODUCT - SMBIOS 中的计算机系统产品信息。

DATAFILE - 数据文件管理。
DCOMAPP - DCOM 应用程序管理。
DESKTOP - 用户的桌面管理。
DESKTOPMONITOR - 桌面监视器管理。
DEVICEMEMORYADDRESS - 设备内存地址管理。
DISKDRIVE - 物理磁盘驱动器管理。

DISKQUOTA- 用于 NTFS 卷的磁盘空间使用量。DMACHANNEL- 直接内存访问(DMA)通道管理。

ENVIRONMENT- 系统环境设置管理。FSDIR- 文件系统目录项管理。

GROUP - 组帐户管理。 IDECONTROLLER - IDE 控制器管理。

IRQ - 中断请求线路(IRQ)管理。

JOB - 提供对使用计划服务安排的作业的访问。 LOADORDER - 定义执行依赖关系的系统服务的管理。

LOGICALDISK - 本地存储设备管理。

LOGON- 登录会话。MEMCACHE- 缓存内存管理。MEMORYCHIP- 内存芯片信息。

MEMPHYSICAL - 计算机系统的物理内存管理。

NETCLIENT - 网络客户端管理。

NETLOGIN - 网络登录信息(属于特定用户)管理。

NETPROTOCOL - 协议(及其网络特征)管理。

NETUSE - 活动网络连接管理。

NIC - 网络接口控制器(NIC)管理。

NICCONFIG - 网络适配器管理。 NTDOMAIN - NT 域管理。

NTEVENT - NT 事件日志中的项目。
NTEVENTLOG - NT 事件日志文件管理。

ONBOARDDEVICE - 主板(系统板)中内置的通用适配器设备的管理。

OS - 已安装操作系统的管理。 PAGEFILE - 虚拟内存文件交换管理。 PAGEFILESET - 页面文件设置管理。

PARTITION - 物理磁盘的已分区区域的管理。

PORT - I/O 端口管理。
PORTCONNECTOR - 物理连接端口管理。
PRINTER - 打印机设备管理。
PRINTERCONFIG - 打印机设备配置管理。
PRINTJOB - 打印作业管理。

PROCESS - 进程管理。

PRODUCT - 安装程序包任务管理。 QFE - 快速修复工程。

QUOTASETTING - 卷上的磁盘配额设置信息。 RDACCOUNT - 选程桌面连接权限管理。

RDNIC - 对特定网络适配器的远程桌面连接管理。

RDPERMISSIONS - 特定远程桌面连接的权限。

RDTOGGLE - 远程打开或关闭远程桌面侦听程序。
RECOVEROS - 操作系统出现故障时将从内存收集的信息。

REGISTRY - 计算机系统注册表管理。
SCSICONTROLLER - SCSI 控制器管理。
SERVER - 服务器信息管理。
SERVICE - 服务应用程序管理。
SHADOWCOPY - 卷影副本管理。

SHADOWSTORAGE - 卷影副本存储区域管理。

SHARE - 共享资源管理。

SOFTWAREELEMENT - 系统上安装的软件产品元素的管理。

SOFTWAREFEATURE - SoftwareElement 的软件产品子集的管理。

SOUNDDEV - 声音设备管理。

STARTUP - 当用户登录到计算机系统时自动运行的命令的管理。

SYSACCOUNT - 系统帐户管理。

SYSDRIVER - 基本服务的系统驱动程序管理。

SYSTEMENCLOSURE - 物理系统外壳管理。

SYSTEMSLOT - 物理连接点(包括端口、插槽和外设以及专用连接点)的管理。

TAPEDRIVE - 磁带驱动器管理。

TEMPERATURE - 温度传感器(电子温度计)数据管理。

TIMEZONE - 时区数据管理。

UPS - 不间断电源(UPS)管理。

USERACCOUNT - 用户帐户管理。

VOLTAGE - 电压传感器(电子电压表)数据管理。

VOLUME

WMTSFT

- 本地存储券管理。

VOLUMEQUOTASETTING

- 将磁盘配额设置与特定磁盘卷相关联。

VOLUMEUSERQUOTA

- 每用户存储卷配额管理。

- WMI 服务操作参数管理。

wmic useraccount get/all

```
Disabled Domain FullName InstallDate LocalAccount Lockout Name
                                                                                                           PasswordChangeable PasswordExpires
                                                                                      FALSE Administrator TRUE
                                                                                                                        TRUE
                                                                                        FALSE zhangsan
                                                                                                                         TRUE
512
                                                                                                                         TRUE
                                                                                         FALSE
                                                                                         FALSE krbtgt
512
                                                                                                          TRUE
                                                                                                                         TRUE
                                           Degraded FALSE HACK bob
                                                                                         FALSE bob
                                                                                                          TRUE
                                                                                                                         FALSE
    HACK\bob
$-1-5-21-2716900768-72748719-3475352185-1105 1
                                                                                                          TRUE
    HACK\jack
$-1-5-21-2716900768-72748719-3475352185-1107 1
```

### 查看存在的用户

执行如下命令,可以看到,域内用户(server机器有这个命令)

dsquery user

```
C:\>dsquery user
"CN=Administrator,CN=Users,DC=hack,DC=com"
"CN=Guest,CN=Users,DC=hack,DC=com"
"CN=krbtgt,CN=Users,DC=hack,DC=com"
"CN=bob,CN=Users,DC=hack,DC=com"
"CN=jack,CN=Users,DC=hack,DC=com"
```

#### 常用的 dsquery命令:

```
-查找目录中的计算
dsquery computer
                  - 查找目录中的职系人
dsquery contact
dsquery subnet
                  - 目录中的子网
dsquery group
                  - 查找目录中的组,
                  -查找目录中的组织单位,
dsquery ou
dsquery site
                  -最找目景中的站成
               - 取找日泉(Rocaling)
- 查找目录中的ADDC/LDs实例
dsquery server
asquery user
dsquery quota
                   - 查找目录中的配颗机定
dsquery partition
                  - 查找目录中的分区
```

### 查询本地管理员组用户

net localgroup administrators

Domain admin组中的用户默认为域内机器的本地管理员用户 在实际应用中'为了方便管 理'会有域用户被设置为域机器的本地管理员用户<sup>°</sup>

C:\>net localgroup administrators
别名 administrators
注释 管理员对计算机/域有不受限制的完全访问权
成员

Administrator
HACK\Domain Admins
命令成功完成。

# 查询域管理用户

net group "domain admins" /domain

C:\Users>net group "domain admins" /domain 这项请求将在域 hack.com 的域控制器处理。

组名 Domain Admins 注释 指定的域管理员

成员

Administrator 命令成功完成。

# 查询域管理员用户组

net group "Enterprise Admins" /domain

C:\Users>net group "enterprise admins" /domain 这项请求将在域 hack.com 的域控制器处理。

组名 Enterprise Admins 注释 企业的指定系统管理员

成员

Administrator 命令成功完成。