

PROGRAMA DE ESTUDIOS

DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

**PRODUCCIÓN
AUDIOVISUAL**

Tema

**CORTAR, COPIAR Y PEGAR, MOVER, ROTAR
Y ESCALAR, DUPLICAR, LA SECUENCIA DE
VÍDEO, MODIFICAR DURACIÓN DE ARCHIVO
DE VÍDEO, EJERCICIOS DE APLICACIÓN**

CORTAR, COPIAR Y PEGAR, MOVER, ROTAR Y ESCALAR, DUPLICAR:

En Adobe Premiere Pro, **cortar, copiar, pegar, mover, rotar, escalar y duplicar** son acciones básicas para la manipulación de clips dentro de la línea de tiempo. Estas herramientas te permiten tener un control preciso sobre los clips de video, imágenes y audio en tu proyecto.

Herramientas Básicas de Edición en Premiere Pro

Cortar, Copiar y Pegar

- **Cortar:** Elimina una sección seleccionada de un clip y la coloca en el portapapeles.
 - **Método:** Selecciona la parte del clip que deseas eliminar y presiona **Ctrl+X** (o Cmd+X en Mac).
- **Copiar:** Duplica una sección seleccionada de un clip y la coloca en el portapapeles.
 - **Método:** Selecciona la parte del clip que deseas copiar y presiona **Ctrl+C** (o Cmd+C en Mac).
- **Pegar:** Inserta el contenido del portapapeles en la posición actual del cursor de reproducción.
 - **Método:** Coloca el cursor de reproducción donde deseas pegar el clip y presiona **Ctrl+V** (o Cmd+V en Mac).

Mover, Rotar y Escalar

- **Mover:** Cambia la posición de un clip en la línea de tiempo o en el monitor de programa.
 - **Método:** Selecciona el clip y arrastra a la nueva posición.
- **Rotar:** Gira un clip en cualquier ángulo.
 - **Método:** Selecciona el clip, busca la herramienta de rotación (generalmente una flecha curva) y arrástrala para girar el clip.
- **Escalar:** Cambia el tamaño de un clip.
 - **Método:** Selecciona el clip, busca las esquinas o los bordes y arrástralos para agrandar o reducir el clip.

Duplicar

- **Duplicar:** Crea una copia exacta de un clip.

- **Método:** Selecciona el clip y presiona **Ctrl+D** (o Cmd+D en Mac).



LA SECUENCIA DE VÍDEO:

Una **secuencia** en Premiere Pro es como un "lienzo" que tiene una configuración específica (resolución, formato de video, tasa de cuadros) donde colocas tus clips para editarlos. Una secuencia puede contener múltiples pistas de video y audio, y es el lugar donde realizas todas las ediciones (cortes, transiciones, efectos, ajustes, etc.).

Características de una secuencia:

- **Duración:** La longitud total de la secuencia, determinada por la duración de los clips que contiene.
- **Resolución:** La calidad de imagen de la secuencia, expresada en píxeles (por ejemplo, 1920x1080 para Full HD).
- **Velocidad de fotogramas (FPS):** La cantidad de imágenes que se muestran por segundo, lo que determina la fluidez del movimiento.
- **Audio:** La secuencia puede contener múltiples pistas de audio para música, efectos de sonido y diálogos.
- **Transiciones:** Los puntos donde un clip se une a otro, a menudo se utilizan transiciones para suavizar los cambios.
- **Efectos:** Puedes aplicar efectos visuales y de audio a los clips dentro de la secuencia.

¿Para qué sirve una secuencia?

- **Organización:** Te permite organizar tus clips de forma lógica y secuencial.
- **Edición:** Puedes cortar, copiar, pegar, mover, rotar y escalar clips dentro de la secuencia.
- **Visualización:** Te ofrece una vista previa de cómo se verá tu video final.
- **Exportación:** Una vez que estás satisfecho con tu secuencia, puedes exportarla a diferentes formatos.

¿Cómo crear una secuencia en Premiere Pro?

1. **Abre Premiere Pro:** Inicia el programa.
2. **Nuevo proyecto:** Si es un proyecto nuevo, crea uno.
3. **Crear secuencia:** Puedes crear una secuencia de forma automática al arrastrar un clip a la línea de tiempo, o crear una secuencia manualmente con las especificaciones que deseas (resolución, FPS, etc.).

MODIFICAR DURACIÓN DE ARCHIVO DE VÍDEO:

Modificar la **duración de un archivo de video** en Adobe Premiere Pro es una tarea común que puedes hacer de varias maneras según el resultado que deseas obtener.

1. Cambiar la Duración con la Herramienta de Selección

Una forma sencilla de ajustar la duración de un video es **acortar** o **extender** el clip directamente en la línea de tiempo.

Pasos:

1. **Seleccionar el Clip:** Arrastra el clip de video a la **línea de tiempo**.
2. **Usar la Herramienta de Selección (Selection Tool):**
 - Coloca el cursor al borde del clip (en el inicio o final del clip) hasta que el ícono cambie a una **flecha roja**.

- Haz clic y arrastra hacia adentro para acortar el clip o hacia afuera para extenderlo (si hay más contenido disponible en el clip original).

3. Soltar: Una vez alcanzada la duración deseada, suelta el ratón.

Este método simplemente corta o extiende la duración visible del clip en la línea de tiempo sin afectar la velocidad del video.

2. Cambiar la Duración del Video con Velocidad/Duration

Puedes cambiar la duración del clip ajustando su **velocidad**. Aumentar la velocidad hará que el clip sea más corto, y disminuir la velocidad hará que el clip dure más tiempo.

Pasos:

1. **Seleccionar el Clip en la Línea de Tiempo.**
2. **Haz Clic Derecho en el Clip.**
3. **Selecciona Velocidad/Duración (Speed/Duration).**
4. En la ventana emergente:
 - **Cambiar la Velocidad:** Ingresa un valor en porcentaje. Un valor superior al 100% hará que el video sea más rápido y, por lo tanto, más corto. Un valor inferior al 100% hará que el video sea más lento y, por lo tanto, más largo.
 - **Duración:** También puedes ingresar una nueva duración exacta. Al cambiar la duración, la velocidad del clip se ajustará automáticamente.
5. Haz clic en **Aceptar (OK)** para aplicar los cambios.

EJERCICIOS DE APLICACIÓN:

