

Semestre I

Sesión 2

**CARRERA PROFESIONAL**

**DESARROLLO DE  
SISTEMAS DE  
INFORMACIÓN  
DISEÑO GRÁFICO  
ASISTIDO POR  
COMPUTADORA**

**Tema**


- **Configura la página de trabajo**
- **Configuración de página, añadir, eliminar, renombrar páginas.**

## CONFIGURAR LA PAGINA DE TRABAJO

Para establecer el tamaño y la orientación de página en CorelDRAW, sigue estos pasos:

1. Haz clic en **Diseño** y selecciona **Tamaño de página**.
2. Activa la opción **Tamaño de página**.
3. Realiza una de las siguientes tareas:
  - Elige un tamaño de página preestablecido desde la lista. Hay una variedad de tamaños disponibles, desde papel de oficio hasta carteles y páginas web.
  - Si ninguno de los tamaños preestablecidos te satisface, crea un tamaño de página personalizado especificando las dimensiones del dibujo.
  - Puedes guardar tamaños de página personalizados como ajustes preestablecidos para utilizar posteriormente.
4. Define la orientación de la página como horizontal o vertical. La orientación horizontal tiene una anchura mayor que la altura, mientras que la orientación vertical tiene una altura mayor que la anchura del dibujo.
5. Si trabajas en proyectos de varias páginas, como folletos, puedes seleccionar estilos de diseño como Libro, Folleto, Tarjeta doblada, Tarjeta pliegue izq., Tarjeta pliegue sup. y Folletos de tres pliegues. Estos estilos dividen el tamaño de la página en partes iguales, y cada parte se considera una página independiente. Esto facilita la edición y la impresión del documento final.

páginas.



### CONFIGURACIÓN DE PÁGINA, AÑADIR, ELIMINAR, RENOMBRAR PÁGINAS.


Para **AÑADIR** páginas a un documento en **CorelDRAW**, sigue estos pasos:

1. Haz clic en **Diseño** y selecciona **Insertar página**.
2. En el área de **Páginas**, escribe la cantidad de páginas que deseas agregar en el cuadro **Número de páginas**.
3. Para colocar la nueva página antes o después de la página actual, habilita una de las siguientes opciones:
  - **Antes**
  - **Después**

Si deseas insertar una página antes o después de una página específica que no sea la actual, también puedes especificar el número de página en el cuadro **Página existente**.

Además, puedes definir el **tamaño de la página**:


- Elige un tamaño de página preestablecido desde la lista.
- Especifica un tamaño de página personalizado ingresando valores en los cuadros de **Ancho** y **Alto**.
- Selecciona la orientación de la página como **horizontal** o **vertical**.



Para **ELIMINAR** páginas a un documento en **CorelDRAW**, sigue estos pasos:

1. Haz clic en **Diseño** y selecciona **Eliminar página**.
2. Luego indica el número de página luego OK.

páginas.



Para **renombrar páginas** en **CorelDRAW 2020**, sigue estos pasos:

1. Haz clic en **Diseño** y selecciona **Cambiar nombre de página**.
2. Escribe el nombre deseado para la página en el cuadro **Nombre de la página**.
3. También puedes renombrar una página en el **administrador de objetos** haciendo doble clic en el nombre de la página y escribiendo un nuevo nombre

