

Semestre I

Sesión 07

CARRERA PROFESIONAL


**DESARROLLO DE
SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
DISEÑO GRÁFICO
ASISTIDO POR
COMPUTADORA**

Tema

- **AGRUPAR, DESAGRUPAR OBJETOS**


AGRUPAR OBJETOS

Cuando se agrupan dos o más objetos, se tratan como una unidad, pero se mantienen sus atributos individuales. La agrupación de objetos le permite aplicar el mismo formato, las mismas propiedades y otros cambios a todos los objetos de un grupo al mismo tiempo. Además, la agrupación de objetos previene cambios involuntarios en la posición de un objeto en relación con otros objetos. También puede crear grupos anidados mediante la agrupación de grupos existentes.



Los objetos individuales conservan sus atributos cuando están agrupados.

Puede añadir o eliminar objetos de un grupo y puede eliminar objetos que pertenecen a un grupo. Puede asimismo editar un único objeto de un grupo sin desagrupar los objetos. Si desea editar varios objetos de un grupo al mismo tiempo, antes debe desagrupar los objetos. Si



un grupo tiene grupos anidados, puede desagrupar todos los objetos de los grupos anidados simultáneamente.

Para agrupar objetos

1. Seleccione los objetos.
2. Haga clic en **Objeto ▶ Agrupar ▶ Agrupar**.

La barra de estado indica que se ha seleccionado un grupo de objetos.

Puede seleccionar objetos de diferentes capas y agruparlos; sin embargo, una vez agrupados, permanecen en la misma capa y se apilan uno encima de otro.

Es posible crear un grupo anidado si selecciona dos o más grupos de objetos y hace clic en **Objeto ▶ Agrupar ▶ Agrupar**.

También puede agrupar objetos arrastrando un objeto encima de otro en la ventana acoplable **Objetos**. Si la ventana acoplable **Objetos** no se ha abierto, haga clic en **Ventana ▶ Ventanas acopiables ▶ Objetos**.

También puede agrupar objetos haciendo clic en el botón **Agrupar objetos** de la barra de propiedades.

Para añadir un objeto a un grupo

- En la ventana acoplable **Objetos**, arrastre el objeto hasta el grupo.

Si la ventana acoplable **Objetos** no se ha abierto, haga clic en **Ventana ▶ Ventanas acopiables ▶ Objetos**.

Para quitar un objeto de un grupo

- En la ventana acoplable **Objetos**, arrastre un objeto fuera del grupo.

Si la ventana acoplable Objetos no se ha abierto, haga clic en Ventana ▶ Ventanas acoplables ▶ Objetos.

Para eliminar un objeto de un grupo, seleccione el objeto en la lista de objetos y haga clic en Editar ▶ Eliminar.

Para editar un objeto de un grupo

- 1 . Haga clic en la herramienta Selección .
- 2 . Mantenga presionada la tecla Ctrl y haga clic en un objeto de un grupo para seleccionarlo.
- 3 . Edite el objeto.

También puede seleccionar un objeto de un grupo haciendo clic en el objeto en la ventana acoplable Objetos. Si la ventana acoplable Objetos no se ha abierto, haga clic en Ventana ▶ Ventanas acoplables ▶ Objetos.

DESAGRUPAR OBJETOS

Para desagrupar objetos

1. Seleccione uno o varios grupos.

Haga clic en **Objeto ▶ Agrupar** y, a continuación, en uno de los siguientes comandos:

- Des agrupar:** divide un grupo en objetos individuales, o un grupo anidado en varios grupos
2. **Des agrupar todo:** divide uno o más grupos en objetos individuales, incluidos los objetos de grupos anidados.

Al seleccionar Des agrupar todo también se des agrupan todos los nodos anidados. Si desea conservar los grupos anidados, utilice la opción Des agrupar.

También puede desagrupar objetos haciendo clic en el botón Desagrupar de la barra de propiedades.

También puede desagrupar todos los grupos anidados dentro un grupo haciendo clic en el botón Desagrupar todo de la barra de propiedades.

