

categorie_principale

Attribut	Signification	Domaine
id_categorie	Identifiant unique de la catégorie principale de navire	Entier positif
nom_categorie	Nom de la catégorie générale du navire	Texte court NON NULL
description	Description de la catégorie principale	Texte descriptif NON NULL

pavillon

Attribut	Signification	Domaine
id_pavillon	Identifiant unique du pavillon	Entier positif
nom_pays	Nom du pays sous lequel un navire est immatriculé	Texte court NON NULL
code_iso2	Code ISO du pays sur deux lettres	Texte de 2 caractères, peut être NULL si l'information n'est pas disponible
code_iso3	Code ISO du pays sur trois lettres	Texte de 3 caractères NON NULL

proprietaire

Attribut	Signification	Domaine
id_proprietaire	Identifiant unique du propriétaire	Entier positif
nom_proprietaire	Nom de l'entreprise ou organisation propriétaire	Texte court NON NULL
code_iso2_pays	Code ISO du pays du propriétaire	Texte de 2 caractères NON NULL
annee_creation	Année de création de l'organisation propriétaire	Entier NON NULL compris entre 1700 et 2026
ville_siege	Ville du siège ou de référence du propriétaire	Texte court NON NULL

societe_classification

Attribut	Signification	Domaine
id_societe_classification	Identifiant unique de la société de classification	Entier positif
nom_societe	Nom complet de la société de classification maritime	Texte court NON NULL
sigle	Sigle de la société de classification	Texte court NON NULL, par exemple DNV , ABS , LR
code_iso2_pays	Code ISO du pays où se situe la société de classification	Texte de 2 caractères NON NULL
site_web	Site web officiel de la société de classification	Texte NON NULL correspondant à une URL

type_navire

Attribut	Signification	Domaine
id_type_navire	Identifiant unique du type de navire	Entier positif
nom_type	Nom précis du type de navire	Texte court NON NULL
id_categorie	Catégorie principale à laquelle appartient le type de navire	Entier positif, clé étrangère vers categorie_principale(id_categorie)
description	Description du type de navire	Texte descriptif NON NULL

escale

Attribut	Signification	Domaine
id_escale	Identifiant unique de l'escale	Entier positif
imo	Navire ayant effectué l'escale	Entier positif, clé étrangère vers navire(imo)
id_port	Port dans lequel l'escale a lieu	Entier positif, clé étrangère vers port(id_port)
date_arrivee	Date d'arrivée du navire au port	Date NON NULL au format YYYY-MM-DD
heure_arrivee	Heure d'arrivée du navire au port	Heure au format HH:MM:SS , peut être NULL
date_depart	Date de départ du navire du port	Date au format YYYY-MM-DD , peut être NULL
heure_depart	Heure de départ du navire du port	Heure au format HH:MM:SS , peut être NULL

propriete_navire

Attribut	Signification	Domaine
imo	Navire concerné par la période de propriété	Entier positif, clé étrangère vers navire(imo)
id_proprietaire	Propriétaire concerné par la période de propriété	Entier positif, clé étrangère vers proprietaire(id_proprietaire)
date_debut	Date de début de la période pendant laquelle le propriétaire possède le navire	Date NON NULL au format YYYY-MM-DD
date_fin	Date de fin de la période de propriété, une valeur NULL indique que le propriétaire est actuel	Date au format YYYY-MM-DD , peut être NULL

navire

Attribut	Signification	Domaine
imo	Numéro IMO du navire, utilisé comme identifiant unique dans la base	Entier positif, clé primaire
mmsi	Numéro MMSI du navire, utilisé dans les systèmes d'identification maritime	Entier positif NON NULL, valeur unique
nom_navire	Nom du navire	Texte court NON NULL
id_type_navire	Type auquel appartient le navire	Entier positif, clé étrangère vers type_navire(id_type_navire)
id_pavillon	Pavillon sous lequel le navire est immatriculé	Entier positif, clé étrangère vers pavillon(id_pavillon)
annee_construction	Année de construction du navire	Entier NON NULL compris entre 1900 et 2026
gross_tonnage	Jauge brute du navire	Entier strictement positif
deadweight_tonnage	Port en lourd du navire, c'est-à-dire sa capacité de charge	Entier positif ou nul
longueur_m	Longueur du navire en mètres	Nombre décimal strictement positif
largeur_m	Largeur du navire en mètres	Nombre décimal strictement positif
tirant_eau_m	Tirant d'eau du navire en mètres	Nombre décimal strictement positif
id_societe_classification	Société de classification associée au navire	Entier positif, clé étrangère vers societe_classification(id_societe_classification)
id_constructeur	Constructeur du navire	Entier positif, clé étrangère vers constructeur(id_constructeur)

port

Attribut	Signification	Domaine
id_port	Identifiant unique du port	Entier positif
nom_port	Nom court ou courant du port	Texte court NON NULL
nom_formel	Nom officiel ou complet du port	Texte NON NULL
code_iso2_pays	Code ISO du pays où se situe le port	Texte de 2 caractères NON NULL
latitude	Latitude géographique du port	Nombre décimal NON NULL entre -90 et 90
longitude	Longitude géographique du port	Nombre décimal NON NULL entre -180 et 180
taille_port	Taille du port	Texte NON NULL parmi Very Small , Small , Medium , Large
type_port	Type géographique ou technique du port	Texte NON NULL, par exemple Coastal Natural , River Basin , Open Roadstead
capacite_max_navire	Indication de la capacité maximale des navires pouvant accéder au port	Texte NON NULL, par exemple Over 500' ou Under 500'

constructeur

Attribut	Signification	Domaine
id_constructeur	Identifiant unique du constructeur naval	Entier positif
nom_constructeur	Nom du chantier naval ou du groupe constructeur	Texte court NON NULL
code_iso2_pays	Code ISO du pays du constructeur	Texte de 2 caractères NON NULL
annee_fondation	Année de fondation du constructeur	Entier NON NULL compris entre 1700 et 2026
ville_chantier	Ville principale associée au chantier naval	Texte court NON NULL