TUGAS PENDAHULUAN PEMROGRAMAN PERANGKAT BERGERAK

MODUL IX API PERANGKAT KERAS



Disusun Oleh :
Adhithya Nur Fatah / 2211104044
SE-06-02

Asisten Praktikum : Muhammad Faza Zulian Gesit Al Barru Aisyah Hasna Aulia


Dosen Pengampu:

Yudha Islami Sulistya, S.Kom., M.Cs.

PROGRAM STUDI S1 SOFTWARE ENGINEERING
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2024

A. SOAL NOMOR 1

a) Buatlah satu project baru, yang mana di dalamnya memuat container berisi Icons.image_outlined, button camera, button gallery dan button hapus gambar. Button tidak harus berfungsi. Contoh tampilan



Source code

```
import 'package:flutter/material.dart';
void main() {
  runApp(MyApp());
}
class MyApp extends StatelessWidget {
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Latihan Memilih Gambar',
      theme: ThemeData(
        primarySwatch: Colors.blue,
      ),
      home: ImagePickerPage(),
    );
  }
}
class ImagePickerPage extends StatelessWidget {
  @override
 Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: Text('Latihan Memilih Gambar'),
        backgroundColor: Colors.blue,
      ),
      body: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(16.0),
        child: Column(
          crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.center,
          children: [
            SizedBox(height: 30), // Add space to push content
down a bit
            Container(
              height: 350, // Increase container height
              width: 350, // Increase container width
              decoration: BoxDecoration(
                border: Border.all(color: Colors.grey),
                borderRadius: BorderRadius.circular(8),
              ),
              child: Icon(
```

```
Icons.image_outlined,
                size: 250, // Increase icon size
                color: Colors.grey,
              ),
            ),
            SizedBox(height: 32), // Space between image and
buttons
            Row(
              mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceEvenly,
              children: [
                ElevatedButton.icon(
                  onPressed: () {},
                  icon: Icon(Icons.camera),
                  label: Text('Camera'),
                  style: ElevatedButton.styleFrom(
                    backgroundColor: Colors.blue,
                  ),
                ),
                ElevatedButton.icon(
                  onPressed: () {},
                  icon: Icon(Icons.photo),
                  label: Text('Gallery'),
                  style: ElevatedButton.styleFrom(
                     backgroundColor: Colors.blue,
                  ),
                ),
              ],
            ),
            SizedBox(height: 16),
            ElevatedButton(
              onPressed: () {},
              child: Text('Hapus Gambar'),
              style: ElevatedButton.styleFrom(
                backgroundColor: Colors.blue,
                minimumSize: Size(double.infinity, 40),
              ),
            ),
          ],
        ),
      ),
    );
  }
```

Screenshoot Output



Deskripsi Program

Program ini adalah aplikasi Flutter yang menampilkan antarmuka untuk memilih gambar. Terdapat sebuah kontainer besar sebagai tempat meninjau gambar dengan icon gambar placeholder. Dan tiga dibawahnya memberikan opsi membuka kamera, pilih gambar dari galeri, dan hapus gambar. Tombol di atas belum berfungsi.