

Experiment Brief — PDP -> ATC (Plantilla v2.1)

Objetivo: Diseñar un A/B para aumentar `pdp_to_atc_rate` (base = sesiones con PDP) con un solo cambio en la variante. Rellena y adjunta 1 slide con la síntesis.

0) Metadatos

- Equipo / Owner / Fecha / ID de experimento
- Tipo de PDP (Unitario | Bundle | Interactivo) y Plataforma/Device
- Unidad de aleatorización (usuario | cookie persistente)
- Scope apples-to-apples (país, canal, device, población, ventana). Ej.: DE · Web · Desktop · sesiones con PDP · 14 días
- Exclusiones (bots, staff, QA)

1) Problema y objetivo

Contexto: `gmv_per_session` cayó (Mes0 -> Mes1). El funnel muestra deterioro en el paso culpable. Baseline `pdp_to_atc_rate` = {p0}. Evidencia: añade un screenshot de PDP con fricción anotada.

2) Hipótesis (causa -> efecto -> porqué)

Si hacemos {cambio_unico_en_PDP}, entonces `pdp_to_atc_rate` {sube/baja} porque {mecanismo} en {segmento}.

3) Métricas

3.1 Principal (decide el test)

`pdp_to_atc_rate` = sesiones con ATC / sesiones con PDP (base: sesiones con PDP).

3.2 Secundarias (para completar)

- Elige máx. 2 métricas que contextualicen la principal (impacto de negocio o pasos adyacentes).
- Pistas: `orders_per_session`, `gmv_per_session`, `checkout_start_rate`, `payment_success_rate`, (interactivos) `try_demo_rate`, (bundles) `bundle_attach_rate`.

3.3 Counter / Guardrails (para completar)

Guardrail	Definición (1 línea)	Umbral / alerta

4) Parámetros del test

4.1 Baseline (p0)

Qué es: la tasa actual de la métrica principal. Cómo se obtiene: del análisis de funnel con el mismo scope (país, device, ventana, definiciones). Si no hay baseline: usa una referencia razonable (histórico reciente con mediana o p75, o benchmark externo de e-commerce/retail). Ejemplo

didáctico: $p_0 = 0,18$ (18%).

4.2 MDE (Minimal Detectable Effect)

- Definición: cambio mínimo que te importa detectar con fiabilidad.
- Tipos: absoluto (p.p.) y relativo (%).
- Para qué sirve: fija expectativas y determina N y duración.
- Si no hay target: usa el mínimo cambio valioso para negocio o ajusta al tráfico disponible (con poco N, MDE mayor).
- Ejemplo: +2 p.p. (18% $\rightarrow$ 20%) = +11,1% relativo.

4.3 "n por variante" (¿qué es N?)

Definición: número de observaciones por variante (control y experimento) necesarias para detectar el MDE con la confianza deseada. Unidad en este ejercicio: sesión con PDP (o usuario si así se define).

Ejemplo guía: $p_0=18\%$, $MDE=+2$ p.p., $\alpha=0,05$, potencia=80% $\rightarrow$ N $\sim$ 6.000 por variante.

Calculadoras recomendadas: [Evan Miller — Sample Size](#) (dos colas).

4.4 Duración mínima

Depende de: (a) tráfico diario por variante y (b) tu confianza estadística (α y potencia). Fórmula práctica: $\text{duración} \sim \text{ceil}(N_{\text{por variante}} / (\text{tráfico_diario_total} \times \text{split}))$. Recomendación: aunque llegues al N, ejecutar ≥ 2 semanas para cubrir ciclos (laborables/fines).

4.5 ¿Qué son α , potencia y "dos colas"? (versión directa)

- α (alfa): umbral de riesgo de falso positivo (típico 0,05).
- Potencia ($1-\beta$): probabilidad de detectar un efecto real del tamaño del MDE (típico 80%).
- Prueba de dos colas: evalúa mejoras y empeoramientos (no solo subidas).
- p-value vs α : el p-value es la probabilidad (bajo "no hay efecto") de observar una diferencia tan grande o mayor. Si $p \leq \alpha$, decimos "significativo". [Qué es un p-value \(explicado simple\)](#).
- IC 95%: si el intervalo no incluye 0, es significativo a $\alpha=0,05$.
- Relación: menor α y/o mayor potencia $\rightarrow$ más N por variante $\rightarrow$ normalmente más duración.
- Ejemplo guía: $p_0=18\%$, $MDE=+2$ p.p., $\alpha=0,05$, potencia=80% $\rightarrow$ $\sim$ 6.000 observaciones por variante.

5) Diseño de variantes (un solo cambio)

Variante	Descripción del cambio	Mock / screenshot	Riesgo técnico
Control	PDP actual		
Variante	{cambio_unico}		{bajo/medio/alto}

6) Sanity & Monitoreo

- SRM diario (split observado $\approx$ split esperado).
- Instrumentación: `pdp_view`, `cta_atc_click`, `cart_created`, `checkout_start`, `payment_success`.
- Guardrails: monitoreo continuo; pausa si se supera el umbral 2 días seguidos.

7) Plan de análisis

- Freeze: no cambies reglas ni te dejes llevar por resultados prematuros; leer al final del periodo.
- Prueba de 2 proporciones: comparar tasas (control vs variante); reportar delta p.p., %, p-value e IC 95%.

8) Criterios de decisión (con Future Work)

Caso	Condiciones	Acción (Future Work)
Significativo (éxito de la variante)	PM mejora y es significativa; guardrails OK; MDE alcanzado	Despliegue gradual (25%->50%->100%), define grupos y monitoriza guardrails. Documenta impacto en negocio.
Significativo (fracaso de la variante)	PM empeora significativamente o guardrails KO	No-Go y reversión. Documenta aprendizajes y decide si iterar con otro cambio o pasar a otra palanca.
No significativo	Efecto no concluyente	Re-test (más N/duración) o ajustar MDE/diseño. Si no, documentar learning y priorizar frente a otras palancas.

9) Riesgos y dependencias

- Riesgos: tracking, performance, tráfico insuficiente, cambios paralelos.
- Mitigación: plan explícito.
- Dependencias: UX/FE/Infra/Legal/Finance (si aplica).

10) Aprendizaje esperado

Genera las preguntas que esperas responder con este A/B test. Como guía, considera:

- ¿La variante mueve pdp_to_atc_rate al menos el MDE?
- Impacto estimado en gmv_per_session y orders_per_session.
- Guardrails dentro de umbrales.
- ¿En qué segmentos (máx. 2-3) funcionó mejor/peor?