Service Routeur SMS Microsoft Windows - SmsRouter - svchost.exe

Achemine les messages vers les clients appropriés sur la base de règles. Pas de documentation chez Microsoft.

Service State Repository (StateRepository) - StateRepository - svchost.exe

Fournit la prise en charge d'infrastructure nécessaire au modèle d'application. Pas de documentation chez Microsoft.

Service Synchronisation date/heure Microsoft Hyper-V - vmictimesync - svchost.exe

Synchronise l'heure système de cet ordinateur virtuel avec l'heure système de l'ordinateur physique. Inutile si vous n'utilisez pas d'Hyper-V.

Service téléphonique - PhoneSvc - svchost.exe

Gère l'état téléphonique de l'appareil. Vous pouvez le désactiver si votre ordinateur n'a pas de fonctions téléphoniques.

Service User Experience Virtualization - UevAgentService - AgentService.exe

Assure la prise en charge de l'itinérance des paramètres d'application et de système d'exploitation.

Service utilisateur de diffusion et GameDVR - BcastDVRUserService -svchost.exe

Ce service utilisateur est utilisé pour les enregistrements de jeu et les diffusions en direct. Service non vital.

Service utilisateur de notifications Push Windows - WpnUserService - svchost.exe

Ce service héberge la plate-forme de notifications Windows qui fournit la prise en charge des notifications locales et Push. Si vous désactivez ce service, vous ne recevrez plus aucunes notifications Push.

Service utilisateur du Presse-papiers - cbdhsvc - svchost.exe

Ce service utilisateur est utilisé pour les scénarios du Presse-papiers.

Service Wi-Fi Direct Service de gestionnaire de connexions - WFDSConMgrSvc - svchost.exe

Gère les connexions aux services sans fil, y compris l'affichage sans fil et la station d'accueil. Vous pouvez désactiver ce service si vous n'utilisez pas de connexion sans fil.

Service Windows Insider - wisvc - svchost.exe

Offre la prise en charge de l'infrastructure pour le programme Windows Insider. Ce service doit rester actif pour que le programme Windows Insider fonctionne.

Service SSTP (Secure Socket Tunneling Protocol) - SstpSvc - svchost.exe

Permet d'utiliser le protocole SSTP pour les connexions VPN. Si vous désactivez ce service, vous ne pourrez pas utiliser le protocole SSTP.

Services Bureau à distance - TermService - svchost.exe

Autorise les utilisateurs à se connecter de manière interactive à un ordinateur distant. À moins d'utiliser des connexions Terminal Server, ce service doit être désactivé pour des raisons de sécurité.