Détection matérielle noyau - ShellHwDetection - svchost.exe

Fournit des notifications à des événements matériels de lecture automatique. C'est une manière comme une autre de désactiver toute notification d'insertion automatique. Il y a tout de même des effets gênants : dans le Poste de travail, vous ne verrez plus les lecteurs et quand, à partir de l'Explorateur Windows, vous accéderez aux propriétés d'un des lecteurs, l'onglet Exécution automatique ne sera plus visible.

DeviceAssociationBroker - DeviceAssociationBrokerSvc - svchost.exe

Permet aux applications de coupler des dispositifs. Si vous le désactivez, vous ne pourrez plus coupler ces appareils.

DevicePicker - DevicePickerUserSvc - svchost.exe

Ce service utilisateur permet de gérer l'interface utilisateur Miracast, DLNA (norme de partage de fichiers multimédia) et DIAL (protocole de découverte).

Diagnostic Execution Service - diagsvc - svchost.exe

Exécute des diagnostics lors de problèmes. Il est conseillé de le laisser activé.

Disque virtuel - vds - vds.exe

Fournit des services de gestion des disques, des volumes, des systèmes de fichiers et des objets. Le composant logiciel enfichable "Gestion de disques" ne sera plus accessible si vous désactivez ce service.

Données de contacts - PimIndexMaintenanceSvc - svchost.exe

Indexe les données des contacts pour faciliter la recherche. Arrêter ce service peut réduire les résultats lors d'une recherche de contacts.

Dossiers de travail - workfolderssvc - svchost.exe

Service de synchronisation des fichiers pour la fonctionnalité Dossiers de travail. Cette fonctionnalité requiert la mise en place du service Dossiers de travail côté serveur. Ce service peut être désactivé si cette fonctionnalité n'est pas utilisée.

Événements d'acquisition d'images fixes - WiaRpc - svchost.exe

Assure la communication entre les applications et les périphériques de capture d'image pour édition et utilisation. Si vous désactivez ce service, vous ne pourrez pas utiliser les fonctions de capture d'image depuis un périphérique externe.

Expérience audio-vidéo haute qualité Windows - QWAVE - svchost.exe

qWave est une plate-forme réseau destinée aux applications multimédias. Certaines applications en streaming ne fonctionneront plus en cas de désactivation de ce service.

Expériences des utilisateurs connectés et télémétrie - DiagTrack - svchost.exe

Ce service gère la collecte et la transmission des informations de diagnostic et d'utilisation en fonction des événements (afin d'améliorer l'expérience et la qualité de la plate-forme Windows). Ce service peut être désactivé.

Extensions et notifications des imprimantes - PrintNotify - svchost.exe

Gère les notifications liées aux imprimantes et serveurs d'impression. Ne désactivez pas ce service si vous utilisez