confiance.

- **Sécurité des appareils** : cette section gère la sécurité du matériel via les fonctionnalités offertes matériellement par la machine
- Performances et intégrité de l'appareil : cette catégorie vérifie certains paramètres comme l'espace de stockage, les pilotes de périphériques...
- Options de contrôle parental : il vous redirige vers votre compte Microsoft en ligne où vous pourrez paramétrer les comptes Microsoft des membres de votre famille qui se connectent à Internet, ainsi que les différents appareils que vous souhaitez surveiller.

## 2. Supprimer un virus

Rappelons tout d'abord quelques règles essentielles :

- Votre antivirus doit être constamment tenu à jour.
- Vous ne devez pas installer plusieurs antivirus à la fois sous peine de provoquer des conflits système.
- Ce n'est pas parce qu'un antivirus est gratuit qu'il est moins efficace que les autres produits qui sont payants.
- En dépit des affirmations des spécialistes et des tests dans les revues spécialisées, la majorité des antivirus se valent !
- Il y a des comportements à risque et d'autres non !

Une manière de dire que c'est souvent une affaire de bon sens et que les gens qui se plaignent du manque d'efficacité de leur antivirus sont souvent les plus grands consommateurs de sites "adultes" et de réseaux de Peer-To-Peer.

Voici maintenant un scénario classique d'éradication d'un virus.

Procédez à une mise à jour des définitions de virus.

Si vous n'avez plus accès à Internet, téléchargez à partir d'une autre machine le dernier fichier de définition de virus afin de pouvoir procéder manuellement à la mise à jour. La plupart des antivirus proposent en effet un fichier de définitions qu'il est possible de télécharger si votre antivirus ne peut plus procéder à une mise à jour automatique de la base de définitions virales.

Désactivez le processus de restauration système sur tous les lecteurs.

Sous les systèmes NT, ce répertoire fait partie des emplacements protégés. Un antivirus n'y a pas accès, mais souvent un virus est capable de se loger dans les fichiers qui sont stockés dans ce répertoire. Autrement dit, vous ne pourrez pas éradiquer un virus tant que cette fonctionnalité est active (cf. chapitre Maintenance du système).

→ Débranchez physiquement votre connexion Internet en enlevant le câble USB ou Ethernet, ou en déconnectant le Wi-Fi.

C'est une manière de s'assurer que le virus ne puisse plus communiquer avec l'extérieur et utiliser d'autres informations pour cacher sa présence à votre antivirus.

- Redémarrez en mode sans échec.
- Procédez à une vérification complète de tous les lecteurs.

Il n'est pas toujours possible de lancer un antivirus à partir du mode sans échec puisqu'il se peut que, dans ce mode, certains services qui sont nécessaires à son exécution ne soient pas démarrés.