les fonctions d'impression de votre système d'exploitation.

#### Fichiers hors connexion - CscService - svchost.exe

Effectue des activités de maintenance sur le cache Fichiers hors connexion. Les fichiers hors connexion ne seront plus accessibles si vous le désactivez.

#### Flux d'appareils - DevicesFlowUserSvc - svchost.exe

Permet la découverte et la connexion d'appareils Wi-Fi et Bluetooth depuis ConnectUX ou les Paramètres du PC. Si vous le désactivez, la connexion sera impossible.

#### Fournisseur de cliché instantané de logiciel Microsoft - swprv - svchost.exe

Gère les copies logicielles de clichés instantanés de volumes. A priori, ce service peut être laissé sur le mode Manuel si vous utilisez les fonctionnalités de sauvegarde intégrées à Windows. Notez que ce service est souvent nécessaire à l'exécution d'applications tierces permettant de créer des images de sauvegarde du disque.

### Générateur de points de terminaison du service Audio Windows - AudioEndpointBuilder - svchost.exe

Ce service est responsable de la gestion du matériel audio pour le service Audio Windows. Ce service doit rester actif si vous utilisez les fonctionnalités audio du système d'exploitation.

# Gestion à distance de Windows (Gestion WSM) - WinRM - svchost.exe

Implémente le protocole Gestion des services Web pour la gestion à distance. En cas de désactivation, certaines des fonctionnalités de prise en main à distance ne fonctionneront plus.

## Gestion d'applications - AppMgmt - svchost.exe

Traite les demandes d'installation, de suppression et d'énumération pour le logiciel déployé au moyen de la stratégie de groupe. Si vous ne déployez pas d'applications par l'intermédiaire des stratégies de groupe ce service, peut être désactivé.

### Gestion des niveaux de stockage - TieringEngineService - TieringEngineService.exe

Ce service optimise le placement des données dans les niveaux de stockage de tous les espaces de stockage à plusieurs niveaux sur le système. À laisser actif si vous utilisez cette fonctionnalité.

# Gestionnaire d'identité réseau homologue - p2pimsvc - svchost.exe

Ce service est notamment utilisé par le protocole PNRP. La fonctionnalité de groupe résidentiel risque de ne plus fonctionner si vous désactivez ce service.

# Gestionnaire d'informations d'identification - VaultSvc - Isass.exe

Ce service est utilisé par le gestionnaire d'informations d'identification. Il offre un service de stockage et de récupération sécurisé des informations d'identification pour les utilisateurs, les applications et les packages de services de sécurité. La désactivation de ce service empêche le fonctionnement du gestionnaire d'informations d'identification.

# Gestionnaire d'installation de périphérique - DsmSvc - svchost.exe

Gère la détection, le téléchargement et l'installation du logiciel associé au périphérique connecté à l'ordinateur. Vous ne devez pas désactiver ce service si vous souhaitez bénéficier de mises à jour logicielles pour les périphériques