Groupement de mise en réseau de pairs - p2psvc - svchost.exe

Fournit des services de groupement de mise en réseau de pairs. Ce service n'est utilisé que si vous utilisez des applications de PeerToPeer. Il peut a priori être désactivé.

Heure cellulaire - autotimesvc - svchost.exe

Ce service définit l'heure en fonction des messages NITZ (*Network Identity and Time Zone*) à partir d'un réseau mobile, si l'opérateur le propose.

Hôte de DLL de compteur de performance - PerfHost - perfhost.exe

Permet aux processus et utilisateurs distants 64 bits de solliciter les compteurs de performances basés sur des librairies 32 bits. Ce service peut être désactivé.

Hôte de périphérique UPnP - upnphost - svchost.exe

Autorise l'hébergement des périphériques UPnP sur cet ordinateur. En cas de désactivation, votre ordinateur sera dans l'incapacité de détecter des périphériques UPnP présents sur le réseau.

Hôte de synchronisation - OneSyncSvc - svchost.exe

Service qui synchronise messagerie, contacts, calendrier. S'il est désactivé, ces applications risquent de ne pas fonctionner correctement.

Hôte du fournisseur de découverte de fonctions - fdPHost - svchost.exe

Sert de processus hôte pour les fournisseurs de découverte de fonctions. Votre machine ne pourra plus détecter des imprimantes partagées ainsi que les ressources réseau si vous désactivez ce service.

Hôte système de diagnostics - WdiSystemHost - svchost.exe

Active la détection de problèmes ainsi que les fonctions de réparation de problèmes pour les composants Windows. Ce service peut être désactivé en toute quiétude.

Identité de l'application - AppIDSvc - svchost.exe

Ce service est utilisé pour déterminer et vérifier l'identité d'une application. La désactivation de ce service empêche l'utilisation de la fonctionnalité AppLocker.

Informations d'application - Appinfo - svchost.exe

Permet le lancement de certaines applications qui requièrent des privilèges d'administrateur. Si vous désactivez ce service, les utilisateurs ne pourront plus faire appel à une quelconque demande d'élévation de privilèges.

Infrastructure de gestion Windows - Winmgmt - svchost.exe

Fournit une interface commune et un modèle pour accéder aux informations de gestion du système d'exploitation. Vous ne pouvez pas désactiver ce service qui est essentiel au fonctionnement normal des systèmes Windows NT.

Installation du service Microsoft Store - InstallService - svchost.exe

Offre une prise en charge de l'infrastructure pour le Microsoft Store. Ce service est lancé à la demande, et les