service est arrêté, les clients AllJoyn ne possédant pas leur propre routeur groupé ne peuvent pas s'exécuter.

Service de simulation de perception Windows -perceptionsimulation - PerceptionSimulation\PerceptionSimulationService.exe

Permet la simulation de perception spatiale, la gestion de la caméra virtuelle et la simulation d'entrée spatiale. Arrêté par défaut.

Service de stockage - StorSvc - svchost.exe

Force l'application de la stratégie de groupe aux dispositifs de stockage. Si vous désactivez ce service, la stratégie de groupe ne pourra plus s'appliquer correctement.

Service de stratégie d'affichage - DispBrokerDesktopSvc - svchost.exe

Gère la connexion et la configuration des affichages locaux et distants. Ne le désactivez pas.

Service de stratégie de diagnostic - DPS - svchost.exe

Permet le dépannage, la détection et la résolution de problèmes pour les composants Windows. Pas de problèmes rencontrés sur les composants Windows après avoir désactivé ce service. À tester !

Service de support des utilisateurs du Bluetooth - BluetoothUserService - svchost.exe

Le service des utilisateurs du Bluetooth prend en charge le bon fonctionnement des fonctionnalités Bluetooth pertinentes pour chaque session utilisateur. À laisser tel quel pour utiliser les fonctionnalités Bluetooth.

Service de surveillance des capteurs - SensrSvc - svchost.exe

Adapte le système d'exploitation en fonction de retours de valeurs de capteurs. Provoque l'instabilité du système si ce service est désactivé.

Service de transfert intelligent en arrière-plan - BITS - svchost.exe

Transfère des fichiers en arrière-plan en utilisant la bande passante réseau inactive. Des applications comme Windows Update, MSN Explorer, Windows Media Player et certaines applications .NET ne pourront plus fonctionner si le service est désactivé.

Service de virtualisation Bureau à distance Hyper-V - vmicrdv -svchost.exe

Fournit une plate-forme pour la communication entre l'ordinateur virtuel et le système d'exploitation exécuté sur l'ordinateur physique. Inutile si vous n'utilisez pas l'Hyper-V.

Service d'expérience linguistique - LxpSvc - svchost.exe

Fournit une prise en charge de l'infrastructure permettant de déployer et de configurer des ressources Windows localisées. Ce service est démarré à la demande et, s'il est désactivé, des langues Windows supplémentaires ne sont pas déployées sur le système et Windows risque de ne pas fonctionner correctement.

Service d'hôte HV - HvHost - svchost.exe

Propose une interface pour l'hyperviseur Hyper-V afin de fournir des compteurs de performance par partition au système d'exploitation hôte. Inutile si vous n'utilisez pas l'Hyper-V.

Service d'inscription de la gestion des périphériques - DmEnrollmentSvc - svchost.exe