installations ne fonctionneront pas correctement s'il est désactivé.

Interface de services d'invité Hyper-V - vmicguestinterface - svchost.exe

Permet à l'hôte Hyper-V d'interagir avec des services spécifiques. Inutile si vous n'utilisez pas de plate-forme Hyper-V.

Interruption SNMP - SNMPTrap - snmptrap.exe

Reçoit les messages d'interception générés par les agents SNMP. Si vous n'utilisez pas d'application utilisant ce protocole, vous pouvez désactiver ce service.

Isolation de clé CNG - KeyIso - Isass.exe

Ce service est hébergé dans le processus LSA. Les services qui en dépendent, comme le chiffrement des fichiers, le protocole EAP (*Extensible Authentication Protocol*, permet d'authentifier une connexion d'accès distant) et la configuration automatique de réseau câblé, ne fonctionneront pas. Si votre ordinateur ne possède pas de carte réseau sans fil, ce service peut être désactivé.

Jeu sauvegardé sur Xbox Live - XblGameSave - svchost.exe

Synchronise les sauvegardes de données pour les jeux Xbox. Ne désactivez pas ce service si vous comptez utiliser les jeux et services Xbox Live.

Journal d'événements Windows - Eventlog - svchost.exe

Gère les événements et les journaux d'événements. Si vous désactivez ce service, vous ne pourrez plus accéder à cette fonctionnalité qui est parfois utile pour établir un diagnostic sur un problème rencontré par l'utilisateur.

Journaux et alertes de performance - pla - svchost.exe

Collecte des données de performance sur les ordinateurs locaux et distants. Les informations correspondantes ne seront plus collectées ni accessibles en cas de désactivation.

Lanceur de processus serveur DCOM - DcomLaunch - svchost.exe

Fournit la fonctionnalité de lancement des services DCOM. Beaucoup de composants système dépendent de ce service. Vous ne devez donc pas le désactiver.

Localisateur d'appel de procédure distante (RPC) - RpcLocator - locator.exe

Gère la base de données des noms RPC. Les composants système n'utilisent pas ce service, mais des applications comme Microsoft Exchange ne fonctionneront plus si vous le désactivez.

Mappage de découverte de topologie de la couche de liaison - Iltdsvc - svchost.exe

Permet de créer un mappage réseau. La fonctionnalité correspondante ne fonctionnera plus en cas de désactivation.

Mappeur de point de terminaison RPC - RpcEptMapper - svchost.exe

Ce service résout les identificateurs des interfaces RPC en points de terminaison de transport. Si ce service est arrêté ou désactivé, les programmes utilisant des services d'appel de procédure distante (RPC) ne fonctionneront pas correctement.