HU.026 – CONSULTAR CAMADAS GEOGRÁFICAS

PROJETO: Viabiliza — Sistema de Licenciamento Eletrônico

HISTÓRICO DE REVISÃO			
DATA	**RESUMO DAS ALTERAÇÕES**	**VERSÃO**	**Responsável**
16/10/2026	Texto revisto para a linguagem de quem usa o sistema	2.1	Sudoeste Informática
19/10/2026	Retirada das HUs sem funcionalidade no sistema, renumeração e reordenação das demais (retaguarda primeiro, portal depois)	2.2	Sudoeste Informática

VISÃO GERAL

O administrador vê a versão vigente de cada tipo de camada local e importa um arquivo de feições geográficas, abrindo nova versão vigente sem apagar a anterior. Os cinco tipos são bairro, zona urbanística, via, lote e restrição territorial. Cada versão mostra situação (vigente, substituída ou pendente de fonte), origem, vigência e quantidade de feições. Zona e lote aparecem como fonte bloqueada. A consulta territorial mostra o status das camadas abertas, sem importar arquivo. Fora da base geográfica oficial, a importação é recusada e nada é criado. Arquivo inválido é recusado. Arquivo válido torna a nova versão vigente e fecha a anterior, sem apagá-la. A mensagem informa versão, feições lidas, inseridas e, se houver, as inválidas não inseridas, até cinco motivos. O arquivo aceita até o tamanho definido, vinte megabytes se outro limite não estiver definido. Não há exclusão de versão já importada, edição de uma feição na tela nem publicação da camada no serviço de mapas a partir deste formulário.

SUMÁRIO

ÉPICO: EP04 — Georreferenciamento e Território

HISTÓRIA DE USUÁRIO: Consultar camadas geográficas

PRÉ-REQUISITOS

DEPENDÊNCIAS

INTERFACE DE USUÁRIO

TELA 1 - Camadas geográficas

COMPORTAMENTO ESPERADO TELA 1

ÉPICO: EP04 — Georreferenciamento e Território

Como a SEDUR **quero** versionar as camadas geográficas locais**, de modo que** a base territorial mude sem perder o histórico.

HISTÓRIA DE USUÁRIO: Consultar camadas geográficas

Como administrador **quero** ver a versão vigente de cada tipo de camada e importar um arquivo de feições**, de modo que** eu troque a base territorial sem publicação de versão do sistema.

PRÉ-REQUISITOS

• Administrador que mantém o território

• Tipo obrigatório, entre os cinco da lista

• Versão obrigatória, com até 100 caracteres; origem opcional, com até 255

• Arquivo obrigatório, até o limite definido

• Base geográfica oficial disponível

DEPENDÊNCIAS

Passadas

• Nenhuma


Futuras

• HU-039 — a consulta territorial lê as camadas vigentes importadas aqui

INTERFACE DE USUÁRIO

TELA 1 - Camadas geográficas

Caminho no menu: Território > Camadas geográficas



COMPORTAMENTO ESPERADO TELA 1

Cenário 1: Lista dos cinco tipos

Dado que o administrador abre as camadas

Quando a listagem carrega

Então os cinco tipos aparecem com a vigente, quando houver, e o histórico de versões

Cenário 2: Fora da base geográfica oficial

Dado que a base em uso não é a geográfica oficial

Quando um arquivo de feições é enviado

Então a importação é recusada e nenhum registro novo é criado

Cenário 3: Arquivo válido

Dado que a base geográfica oficial está em uso e o arquivo é válido

Quando a importação conclui

Então a nova versão fica vigente, a anterior deixa de ser a vigente, e a tela informa lidas, inseridas e inválidas