HU.036 – MANTER GATILHOS DE RISCO

PROJETO: Viabiliza — Sistema de Licenciamento Eletrônico

HISTÓRICO DE REVISÃO			
DATA	**RESUMO DAS ALTERAÇÕES**	**VERSÃO**	**Responsável**
16/10/2026	Texto revisto para a linguagem de quem usa o sistema	2.1	Sudoeste Informática
19/10/2026	Retirada das HUs sem funcionalidade no sistema, renumeração e reordenação das demais (retaguarda primeiro, portal depois)	2.2	Sudoeste Informática

VISÃO GERAL

O administrador ajusta título, motivo e situação dos gatilhos que já existem. O gatilho não nasce nesta tela e não é excluído. A lista não pagina e ordena pelo código. Cada linha mostra código, rótulo, título, motivo e se está ativo. Atualizar grava título e motivo. Código e categoria enviados são ignorados. Desligar inverte a situação e não apaga o registro. Gatilho reativado informa que os processos voltam a ser encaminhados à análise técnica. Gatilho desativado informa que os processos passam a concluir no fluxo expresso. O motor só aplica os gatilhos ativos no roteamento do expresso. Os gatilhos conhecidos são enquadramento ausente, ZEIS especial, dados do processo, regra territorial, localização divergente e zona em empate. A tela lista os que estiverem cadastrados, não um número fixo escrito na interface. O grau municipal do CNAE continua na ficha do CNAE.

SUMÁRIO

ÉPICO: EP02 — Administração

HISTÓRIA DE USUÁRIO: Manter gatilhos de risco

PRÉ-REQUISITOS

DEPENDÊNCIAS

INTERFACE DE USUÁRIO

TELA 1 - Gatilhos de risco

COMPORTAMENTO ESPERADO TELA 1

ÉPICO: EP02 — Administração

Como administrador da SEDUR **quero** ligar ou desligar um gatilho já existente**, de modo que** o fluxo expresso deixe de aplicar o gatilho inativo.

HISTÓRIA DE USUÁRIO: Manter gatilhos de risco

Como administrador autorizado a manter gatilhos de risco **quero** reescrever o motivo e ligar ou desligar o gatilho**, de modo que** o código permaneça e a mensagem explique o efeito no expresso.

PRÉ-REQUISITOS

• Administrador autorizado a manter gatilhos de risco

• Gatilho já cadastrado

• Título com até 255 caracteres e motivo com até 1000

DEPENDÊNCIAS

Passadas

• O gatilho já existe; código novo não nasce nesta tela


Futuras

• O grau municipal do CNAE permanece na ficha do CNAE

INTERFACE DE USUÁRIO

TELA 1 - Gatilhos de risco

Caminho no menu: Regras > Gatilhos de risco



COMPORTAMENTO ESPERADO TELA 1

Cenário 1: Motivo

Dado que o gatilho já existe e o administrador está autorizado

Quando grava título e motivo

Então o código permanece e título e motivo passam a ser os enviados

Cenário 2: Desligar

Dado que o gatilho está ativo

Quando o administrador inverte a situação

Então o gatilho fica inativo, continua na lista e a mensagem informa que os processos passam a concluir no fluxo expresso

Cenário 3: Religar

Dado que o gatilho está inativo

Quando o administrador inverte a situação

Então a mensagem informa que os processos voltam a ser encaminhados à análise técnica

Cenário 4: Sem código novo

Dado que o administrador está na tela

Quando procura cadastrar ou excluir um gatilho

Então só existem a listagem, a atualização de título e motivo e a ativação