HU.069 – ENCAMINHAR PARA ANÁLISE TÉCNICA

PROJETO: Viabiliza — Sistema de Licenciamento Eletrônico

HISTÓRICO DE REVISÃO			
DATA	**RESUMO DAS ALTERAÇÕES**	**VERSÃO**	**Responsável**
16/10/2026	Texto revisto para a linguagem de quem usa o sistema	2.1	Sudoeste Informática
19/10/2026	Retirada das HUs sem funcionalidade no sistema, renumeração e reordenação das demais (retaguarda primeiro, portal depois)	2.2	Sudoeste Informática

VISÃO GERAL

Quando o fluxo expresso não decide o processo, ele vai para a fila da análise humana. A situação fica em análise, aguardando distribuição, com o prazo da etapa de distribuição e o setor de triagem. O motivo da queda fica no encaminhamento e no registro. Não há tela neste passo: o analista encontra o processo na caixa. O envio manual e a mudança forçada de situação são outro passo. Depois que o encaminhamento é gravado, a pré-análise é disparada. Ela não faz parte da mesma gravação. Se o processo já está em análise e ninguém o assumiu, uma nova avaliação atualiza a queda, o motivo e o rascunho da ficha que ainda não foi mexido, sem abrir outra tramitação. Se o setor ainda estiver em branco, o processo é depositado no setor de triagem atual. O sistema ainda não oferece, neste encaminhamento, escolha manual de setor ou de analista. A distribuição é outro passo.

SUMÁRIO

ÉPICO: EP10 — Análise Técnica SEDUR

HISTÓRIA DE USUÁRIO: Encaminhar para análise técnica

PRÉ-REQUISITOS

DEPENDÊNCIAS

INTERFACE DE USUÁRIO

TELA 1 - Encaminhar para análise técnica

COMPORTAMENTO ESPERADO TELA 1

ÉPICO: EP10 — Análise Técnica SEDUR

Como a SEDUR **quero** receber na análise técnica o processo que o fluxo expresso não decide**, de modo que** a fila tenha prazo de distribuição e o motivo da queda.

HISTÓRIA DE USUÁRIO: Encaminhar para análise técnica

Como analista **quero** encontrar na caixa o processo encaminhado**, de modo que** eu o distribua e analise com o motivo registrado.

PRÉ-REQUISITOS

• Processo que o fluxo expresso não decide

• Setor de triagem existente e ativo, para o depósito inicial

DEPENDÊNCIAS

Passadas

• HU.060 — Identificar elegibilidade para fluxo expresso

Futuras


• HU.071 — Distribuir processo

• Pré-análise, disparada depois do encaminhamento

INTERFACE DE USUÁRIO

TELA 1 - Encaminhar para análise técnica

Caminho no menu: Operação > Caixa de entrada



COMPORTAMENTO ESPERADO TELA 1

Cenário 1: Processo na fila

Dado que o fluxo expresso não decide o processo

Quando o encaminhamento é gravado

Então a situação fica em análise, aguardando distribuição, com prazo de distribuição e setor de triagem

Cenário 2: Motivo da queda

Dado que o encaminhamento ocorreu

Quando o analista consulta o processo

Então o motivo da queda aparece no encaminhamento e no registro

Cenário 3: Pré-análise

Dado que o encaminhamento foi gravado

Quando a gravação termina

Então a pré-análise é acionada em seguida e não desfaz o encaminhamento

Cenário 4: Reavaliação sem analista

Dado que o processo já está em análise e não foi assumido

Quando é reavaliado

Então o motivo e o rascunho intocado são atualizados, sem duplicar a tramitação