HU.122 – SOLICITAÇÕES POR RISCO

PROJETO: Viabiliza — Sistema de Licenciamento Eletrônico

HISTÓRICO DE REVISÃO			
DATA	**RESUMO DAS ALTERAÇÕES**	**VERSÃO**	**Responsável**
16/10/2026	Revisão pela implementação vigente	2.0	Sudoeste Informática
16/10/2026	Texto revisto para a linguagem de quem usa o sistema	2.1	Sudoeste Informática
19/10/2026	Retirada das HUs sem funcionalidade no sistema, renumeração e reordenação das demais (retaguarda primeiro, portal depois)	2.2	Sudoeste Informática

VISÃO GERAL

O gestor vê o volume de solicitações protocoladas pelo nível de risco. Quando há versão vigente de risco municipal, o nível é o da atividade principal nessa versão. Médio risco continua Médio risco: o nome da classificação vigente não é trocado por outro. Sem essa classificação, a tela usa a categoria de análise já gravada no processo. Sem as duas, o nível aparece como não classificado. Cada linha informa a origem: classificação do decreto, categoria já gravada ou indefinida. Sem versão vigente, a origem “classificação do decreto” não aparece. A contagem é de processos distintos. Nenhum nível é inventado na hora da consulta. Período invertido não agrega. A atividade principal é a marcada como principal no processo.

SUMÁRIO

ÉPICO: EP15 — Relatórios e Indicadores

HISTÓRIA DE USUÁRIO: Solicitações por risco

PRÉ-REQUISITOS

DEPENDÊNCIAS

INTERFACE DE USUÁRIO

TELA 1 - Volume por risco

COMPORTAMENTO ESPERADO TELA 1

ÉPICO: EP15 — Relatórios e Indicadores

Como gestor **quero** ver o volume por nível de risco**, de modo que** eu distinga a classificação do decreto da categoria já gravada no processo.

HISTÓRIA DE USUÁRIO: Solicitações por risco

Como gestor **quero** que Médio risco permaneça Médio risco**, de modo que** a série não troque o nome da classificação vigente.

PRÉ-REQUISITOS

• Atribuição de consultar relatórios

• Versão vigente de risco municipal, para a origem ser a classificação do decreto

DEPENDÊNCIAS

Passadas

• Solicitações protocoladas e classificação de risco vigente, quando houver


Futuras

• Nenhuma

INTERFACE DE USUÁRIO

TELA 1 - Volume por risco

Caminho no menu: Indicadores > Indicadores de viabilidade



COMPORTAMENTO ESPERADO TELA 1

Cenário 1: Classificação vigente

Dado que existe versão vigente de risco municipal para a atividade principal

Quando o gestor consulta

Então a linha usa esse nível, Médio risco continua Médio risco, e a origem é a classificação do decreto

Cenário 2: Só a categoria do processo

Dado que não há classificação vigente e o processo tem categoria de análise gravada

Quando o gestor consulta

Então a linha usa essa categoria e informa que a origem é derivada do processo

Cenário 3: Sem classificação e sem categoria

Dado que o processo não tem classificação nem categoria

Quando a série é montada

Então o nível aparece como não classificado e a origem fica indefinida

Cenário 4: Sem versão vigente

Dado que não há versão vigente de risco municipal

Quando o gestor consulta

Então a tela não consulta a classificação para fabricar risco