

Servidor DNS en Windows Server 2012. Instalación del Rol.


Para agregar el Rol de Servidor DNS a nuestro servidor, tenemos que abrir el "Administrador del servidor" o "Server Manager".




Pulsamos sobre "Manage" en la esquina superior derecha y seleccionamos la opción Add Roles and Features




Se iniciará el asistente (Wizard) para agregar Roles y Características al servidor, pulsamos *Next* para continuar.




Dejamos seleccionada la opción "Role-based or feature-based installation" y pulsamos Next para continuar.



Seleccionamos de la lista de servidores el servidor objetivo, pulsamos Next para continuar.




Seleccionamos el Rol que deseamos instalar, en este caso es el Rol de Servidor DNS.




Al seleccionar el Rol de Servidor DNS, nos aparecerá un formulario de dialogo, avisando que se instalaran automáticamente las herramientas de administración del servidor DNS, pulsamos *Add Features* para cerrar la ventana.

En el caso que no quisiésemos instalarlas, simplemente desmarcamos la opción (checkbox) "Include management tools (if applicable)"




Una vez seleccionado el Rol de Servidor DNS, pulsamos Next para continuar.




El siguiente paso es el de agregar características al servidor.

Puesto que nosotros le habíamos dicho en el formulario anterior que sí queríamos instalar la herramientas de administración del servidor DNS, si navegamos por la lista y desplegamos la opción pertienente, podemos ver como SI están marcadas las herramientas de administración del servidor DNS.

Pulsamos Next para continuar.





Este apartado nos ofrece unas consideraciones a tener en cuenta, información... Pulsamos Next para continuar.




El siguiente paso es la confirmación de la configuración, en este punto se nos muestra lo que se va a proceder a instalar, si estamos conformes, pulsaremos el botón *Install* para iniciar el proceso de instalación.

Si al finalizar la instalación, quisiésemos reiniciar el servidor podemos hacerlo marcando la opción (checkbox) "Restart the destination server automatically if required.





Se inicia el proceso de instalación del Rol de Servidor DNS



El proceso de instalación del Rol de Servidor DNS ha finalizado.