HƯỚNG DẪN CẦU HÌNH MÁY SERVER UBUNTU

Môi trường: Ubuntu Server theo yêu cầu

Cấu hình Network trong VirtualBox là Bridge Adapter. Sau đó, khởi động lại Virtual Box

Các lệnh quản trị Ubuntu Server

- 1. Login Acc: osboxes / Pass: osboxes.org
- 2. Logout phiên làm việc: exit
- 3. Shut down server: sudo shutdown -h now
- 4. Restart server sudo reboot now
- 5. Kiểm tra RAM free -m
- 6. Kiểm tra dung lượng df -h hoặc lsblk
- 7. Kiểm tra tiến trình (process)
 - Kiểm tra tiến trình đang chạy trên user hiện tại theo thời gian thực: ps
 - Kiểm tra các tiến trình đang chạy trên toàn bộ các user hệ thống: ps aux
- 8. Kiểm tra user và usergroup trong hệ thống: cat /etc/passwd
- 9. Kiểm tra trạng thái firewall sudo ufw status verbose
- 10. Kiểm tra xem tất cả các gói phần mềm được cài đặt (bấm Ctrl C để thoát danh sách) dpkg -l

Cài đặt công cụ hỗ trợ net-tools trên Ubuntu Server

11. Kiểm tra trạng thái mạng

ping www.google.com

(Ctrl C để thoát)

- 12. Cài đặt tool network sudo apt install net-tools
- 13. Kiểm tra các port đang mở (chạy) sudo netstat -ntlp hoặc netstat
- 14. Kiểm tra ip máy ảo ifconfig -a

Khởi động Open SSH trên máy ảo Ubuntu Server

- 15. Check ssh client version trên máy ảo: ssh -V
 - Nếu chưa có ssh client thì cài OpenSSH client trên máy ảo
 - o Bản client được sử dụng để kết nối ssh đến máy khác
 - sudo apt install openssh-client
- 16. Check ssh server version trên máy ảo: sshd -V
 - Nếu chưa có ssh server thì cài OpenSSH server trên máy ảo
 - o Bản server được sử dụng để mở cổng kết nối cho máy khác kết nối đến
 - sudo apt install openssh-server
- 17. Thao tác ssh
 - Kích hoạt gói ssh: sudo systemetl enable ssh
 - Tắt ứng dụng (disable) ssh: sudo systemetl disable ssh
 - Kiểm tra trang thái ssh: sudo systemetl status ssh
 - Khởi chạy ssh server trên máy ảo: sudo systemetl start ssh hoặc sudo systemetl try-reload-or-restart ssh
 - Dùng dịch vụ (stop) ssh: sudo systemetl stop ssh

Kết nối ssh đến máy ảo Ubuntu Server từ máy thật Windows

- 18. Mở command prompt dưới quyền Administrator
- 19. Kiểm tra thông mạng từ máy thật ping <ip máy ảo>
- 20. Kiểm tra ssh client trên máy thật, mở command prompt (quyền Administrator): ssh -V
- 21. Kết nối ssh từ máy thật sang máy ảo Ubuntu Server: ssh osboxes@<ubur>

Xây dựng hệ thống mạng gồm 3 máy VPS1, VPS2 và VPS3

https://www.virtualbox.org/manual/ch06.html

https://users.soict.hust.edu.vn/hoangph/textbook/apdxA01-1.html