Você está aqui: <u>Configuração e manutenção</u> > <u>Personalizando o sistema</u> > Definir um idioma do sistema > Alterando o idioma padrão

Alterando o idioma padrão

Você pode configurar um idioma padrão para uma instância inteira ou alterar o idioma padrão de objetos individuais que você criou em Archer.

Nesta página

- Requisitos para alterar o idioma padrão de um objeto
- Alterar o idioma padrão de um objeto
- Configurar o idioma padrão de uma instância

Requisitos para alterar o idioma padrão de um objeto

O idioma de destino deve conter uma propriedade traduzível correspondente para cada propriedade traduzível no idioma de origem. Esse requisito se aplica à instalação de um pacote cujo idioma padrão não é igual ao idioma padrão da plataforma. Esse requisito é especialmente importante para mudar um idioma de volta para o idioma original.

Por exemplo, quando você altera o idioma de inglês para alemão, inglês é a origem e alemão é o destino. Se o utilitário encontrar uma correspondência exata na tradução alemã para cada propriedade traduzível em inglês, a alteração será bem-sucedida. Se a tradução alemã contiver propriedades adicionais não presentes no inglês, o utilitário as ignorará, e a alteração do inglês para o alemão continuará a ter êxito.

Porém, se você quiser reverter o processo e alterar o idioma de alemão para inglês, o alemão será a origem e inglês o destino. O processo falhará, pois o inglês não contém uma correspondência para as propriedades traduzíveis adicionais em alemão.

Alterar o idioma padrão de um objeto

- 1. Vá para o objeto que deseja atualizar.
 - a. No menu, clique em .
 - b. Execute um destes procedimentos:
 - No Gerador de aplicativos, clique em Soluções, Aplicativos, Questionários, Subformulários ou Listas globais de valores.
 - Em Espaços de trabalho e painéis, selecione a opção desejada.
 - c. Selecione o objeto para o qual deseja alterar o idioma padrão.
 - d. Clique na guia Geral, se aplicável.
- 2. Faça uma das seguintes ações:
 - No caso de soluções, listas globais de valores, áreas de trabalho e painéis de controle, clique em Alterar na seção Informações gerais.
 - No caso de aplicativos, questionários e subformulários, clique em Alterar na seção Opções.
- 3. Na caixa de diálogo Alteração de idioma padrão, selecione o novo idioma padrão.
- 4. Clique em OK.

Configurar o idioma padrão de uma instância

- 1. Vá para a página Gerenciar idiomas.
 - a. No menu, clique em 🦜.
 - b. Sem Globalização, clique em Idiomas.
- 2. Selecione o idioma que deseja definir como idioma da instância padrão.
- 3. Na seção Opções, selecione Tornar este o idioma padrão.
- 4. Clique em Salvar.