Você está aqui: <u>Configuração e manutenção</u> > <u>Gerenciando usuários</u>, <u>grupos e funções</u> > Funções de acesso

Funções de acesso

Uma função de acesso é um conjunto de direitos no nível do aplicativo e da página que um administrador pode criar e atribuir a qualquer número de usuários e grupos para controlar os privilégios de usuário (de criação, leitura, atualização e exclusão). Por exemplo, a função de acesso de usuário geral só permite acesso a aplicativos, e a função de acesso de usuário administrativo pode permitir acesso apenas aos recursos do Archer. I

Atribua permissões por meio de associação de grupo e não diretamente às contas de usuários. Para obter informações sobre como atribuir funções de acesso, consulte <u>Atribuição de funções de acesso a usuários e grupos</u>.

Nesta página

- Função de acesso de administrador do sistema
- Funções de acesso às soluções
- Importando funções de acesso

Função de acesso de administrador do sistema

O Archer inclui uma função de acesso chamada administrador do sistema que não pode ser excluída nem modificada. A função Administrador do sistema concede aos usuários acesso irrestrito a todos os recursos do Archer e a todos os registros armazenados nos aplicativos, inclusive aos inscritos na análise de conteúdo.

Apenas os administradores do sistema podem atribuir a função de acesso administrador do sistema.

Funções de acesso às soluções

As soluções do Archer incluem funções de acesso predefinidas para uso com a solução.

Com o aumento de usuários, grupos e aplicativos, torna-se mais complexo rastrear quem tem acesso a quê. Mantenha o processo simples. Se você criar funções de acesso granulares para cada um de seus aplicativos, por exemplo, Administrador de política, Autor de política e Leitor de política, poderá conceder acesso a usuários e grupos novos ou existentes selecionando-os em uma lista de funções de acesso predefinidas.

Importando funções de acesso

Funções de acesso são objetos suportados no processo de empacotamento. Ao importar funções de acesso com grupos durante o processo de empacotamento, você deve associar manualmente cada função de acesso ao respectivo grupo. Após a instalação do pacote, é preciso adicionar manualmente os usuários a cada grupo na instância de destino.