Você está aqui: <u>Configuração e manutenção</u> > <u>Criando aplicativos</u>, <u>questionários e soluções</u> > <u>Campos</u> > Definindo valores de linha e coluna específicos ao campo para um campo matriz

Definindo valores de linha e coluna específicos ao campo para um campo matriz

Um <u>campo Matriz</u> permite a exibição de um array bidimensional de caixas de seleção, o que possibilita aos usuários representar ou classificar respostas relativas aos 2 fatores definidos pelas dimensões. Durante o processo de criação de campo você pode selecionar preencher uma coluna e linha do campo Matriz com listas globais de valores ou criar valores de coluna e linha personalizados. Se você optar por criar valores específicos de campo, poderá definir esses valores nas seções Valores de coluna ou Valores de linha no painel de propriedades do campo Matriz. Valores de coluna e linha específicos ao campo são considerados locais ao campo Matriz porque esses valores não podem ser reutilizados para outros campos.

Observação: Se você optar por usar listas de valores globais para preencher os valores de linhas e colunas do campo Matriz, os links Valores da coluna e Valores da linha não serão exibidos no painel Campos de dados da página Designer de aplicativos.

Nesta página

- Adicionar valores de coluna ou linha específicos ao campo para um campo matriz
- Editar valores de coluna ou linha específica ao campo para um campo matriz
- Exportar os valores de coluna ou linha específica ao campo para um campo matriz
- <u>Importar valores de coluna ou linha específica ao campo para um</u> campo matriz
- Desativar valores de coluna ou linha específica ao campo para um campo matriz

Adicionar valores de coluna ou linha específicos ao campo para um campo matriz

- 1. Em seu aplicativo, acesse a guia Designer > guia Layout > painel Objetos.
- 2. Na seção Campos de dados, selecione o campo Matriz.
- 3. Execute um destes procedimentos:
 - a. Para definir valores para uma coluna, na seção Valores da coluna, clique em Editar valores da coluna.
 - b. Para definir valores para uma linha, na seção Valores de linha, clique em Editar valores de linha.
- 4. Na seção Valores, clique em Adicionar novo.
- 5. No campo Valor do texto, digite o valor como você quer que seja exibido na lista de valores.
- 6. (Opcional) No campo Descrição, digite uma descrição.

Se o campo estiver configurado para exibir links de descrição, os usuários poderão visualizar a descrição clicando no valor vinculado.

- 7. (Opcional) No campo Seleção padrão, clique em Por padrão, selecionar este valor.
- 8. No campo Valor numérico, informe o valor.
- 9. (Opcional) No campo Cor do texto, selecione uma cor para aplicar ao texto do valor.
- 10. (Opcional) No campo Imagem, clique em Adicionar para se conectar e imagem para o valor.
- 11. (Opcional) No campo Outros, clique em Exigir que os usuários especifiquem informações adicionais quando selecionarem este valor.
- 12. Salve o valor.
- 13. Clique em Salvar ou em Salvar e fechar.
 - Para aplicar as alterações e continuar trabalhando, clique em Salvar.
 - Para salvar e sair, clique em Salvar e fechar.

Editar valores de coluna ou linha específica ao campo para um campo matriz

- 1. Em seu aplicativo, acesse a guia Designer > guia Layout > painel Objetos.
- 2. Na seção Campos de dados, selecione o campo Matriz.
- 3. Nas seções Valores de coluna ou Valores de linha, clique em Editar valores.

- 4. Na lista Valores, selecione o valor que você deseja atualizar.
- 5. Edite a propriedade do valor.
- 6. Salve o valor.
- 7. Clique em Salvar ou em Salvar e fechar.
 - Para aplicar as alterações e continuar trabalhando, clique em Salvar.
 - Para salvar e sair, clique em Salvar e fechar.

Exportar os valores de coluna ou linha específica ao campo para um campo matriz

- 1. Em seu aplicativo, acesse a guia Designer > guia Layout > painel Objetos.
- 2. Na seção Campos de dados, selecione o campo Matriz.
- 3. Execute um destes procedimentos:
 - a. Para exportar os valores da coluna, na seção Valores da coluna, clique em Editar valores da coluna.
 - b. Para exportar valores de linha, na seção Valores de linha, clique em Editar valores de linha.
- 4. Na seção Valores, clique em Exportar.
- 5. Digite um nome de arquivo e clique em Salvar.
- 6. Clique em Salvar ou em Salvar e fechar.
 - Para aplicar as alterações e continuar trabalhando, clique em Salvar.
 - Para salvar e sair, clique em Salvar e fechar.

Importar valores de coluna ou linha específica ao campo para um campo matriz

- 1. Em seu aplicativo, acesse a guia Designer > guia Layout > painel Objetos.
- 2. Na seção Campos de dados, selecione o campo Matriz.
- 3. Execute um destes procedimentos:
 - a. Para importar os valores da coluna, na seção Valores da coluna, clique em Editar valores da coluna.
 - b. Para importar valores de linha, na seção Valores de linha, clique em Editar valores de linha.
- 4. Na seção Valores, clique em Importar.
- 5. Clique em Adicionar novo.
- 6. Selecione o XML que deseja fazer upload e clique em Abrir.
- 7. Clique em OK.
- 8. Atualize as propriedades de valor, conforme necessário.

- 9. Salve o valor.
- 10. Clique em Salvar ou em Salvar e fechar.
 - Para aplicar as alterações e continuar trabalhando, clique em Salvar.
 - Para salvar e sair, clique em Salvar e fechar.

Desativar valores de coluna ou linha específica ao campo para um campo matriz

- 1. Em seu aplicativo, acesse a guia Designer > guia Layout > painel Objetos.
- 2. Na seção Campos de dados, selecione o campo Matriz.
- 3. Execute um destes procedimentos:
 - a. Para modificar valores para uma coluna, na seção Valores da coluna, clique em Editar valores da coluna.
 - b. Para modificar valores para uma linha, na seção Valores de linha, clique em Editar valores de linha.
- 4. Na lista Valores, selecione o valor que você deseja desativar.
- 5. No campo Ativo, desmarque a caixa de seleção Tornar o valor disponível.
- 6. Salve o valor.
- 7. Repita as etapas 2 a 5 para outros valores que você deseja desativar.
- 8. Clique em Salvar ou em Salvar e fechar.
 - Para aplicar as alterações e continuar trabalhando, clique em Salvar.
 - Para salvar e sair, clique em Salvar e fechar.