

Use Case Descriptions

1. 회원가입

Actor Action	System Response
	1. 회원가입 화면을 출력한다.
2. ID, 비밀번호, 이름, 전화번호, 이메일을 입력한다.	
3. 회원가입 버튼을 누른다.	
	4. 입력한 회원 정보를 확인한다.
	5. 필수 정보가 올바르게 입력된 경우 회원가입 완료 메시지를 출력한다.
	6. 로그인 화면을 출력한다.
대체 흐름	
4a. 필수 정보가 누락된 경우 누락된 항목을 입력하라는 안내 메시지를 출력한다.	
4b. 이미 사용 중인 ID 인 경우 다른 ID 를 입력하라는 안내 메시지를 출력한다.	

2. 로그인

Actor Action

System Response

- | | |
|---------------------|-------------------------------|
| | 1. 로그인 화면을 출력한다. |
| 2. ID 와 비밀번호를 입력한다. | |
| 3. 로그인 버튼을 누른다. | |
| | 4. 입력한 ID 와 비밀번호를 확인한다. |
| | 5. 로그인 성공 메시지를 출력한다. |
| | 6. 회원 또는 관리자 역할에 맞는 화면을 출력한다. |

대체 흐름

- 4a. ID 또는 비밀번호가 누락된 경우 입력 안내 메시지를 출력한다.
- 4b. ID 또는 비밀번호가 올바르지 않은 경우 로그인 실패 메시지를 출력한다.
- 6a. 관리자가 admin/admin 으로 로그인한 경우 관리자 화면을 출력한다.

3. 로그아웃

Actor Action

1. 마이페이지 또는 메뉴에서 로그아웃 버튼을 누른다.

3. 로그아웃 버튼을 누른다.

System Response

2. 로그아웃 확인 메시지를 출력한다.

4. 로그아웃 완료 메시지를 출력한다.

5. 로그인 전 화면 또는 메인 화면을 출력한다.

대체 흐름

3a. 취소 버튼을 누른 경우 로그아웃을 진행하지 않고 기존 화면을 유지한다.

4. 회원탈퇴

Actor Action

1. 마이페이지 또는 계정 관리 화면에서
회원탈퇴 버튼을 누른다.

4. 회원탈퇴 버튼을 누른다.

System Response

2. 회원탈퇴 안내 화면을 출력한다.

3. 탈퇴 시 모든 이용 권한과 데이터가
삭제된다는 안내를 출력한다.

5. 회원탈퇴 완료 메시지를 출력한다.

6. 로그인 전 화면 또는 메인 화면을
출력한다.

대체 흐름

4a. 취소 버튼을 누른 경우 회원탈퇴를 진행하지 않고 기존 계정 상태를 유지한다.