EstrichONE

KURZANLEITUNG · APP

Offline arbeiten und „Nur Ansicht“

Für: alle, die mit iPhone oder iPad arbeiten




Abb. 1 Mehr → Synchronisation



Abb. 2 Leisten oben: Backup, Archiv, Nur Ansicht

Kein Netz auf der Baustelle

Arbeiten Sie einfach weiter: Fotos, Dokumente, Bautagebuch, Mängel, Erstbegehung, CM-Messung, Abnahme, neue Bauakten und Chatnachrichten werden **verschlüsselt auf dem Gerät** gespeichert und übertragen, sobald Netz da ist.

1. Netz wieder da? App **öffnen** – sie gleicht von selbst ab.
2. Prüfen: **Mehr → Synchronisation**. Oben „Alles übertragen“, darunter **Ausstehend**.
3. Hängt etwas: **Jetzt synchronisieren** oder **Fehlgeschlagene Uploads erneut versuchen**.
4. **Bitte prüfen / Vom Server abgelehnt**: Grund lesen, Bauakte prüfen, Eintrag nach links wischen.

> **Wichtig** Solange **Ausstehend** nicht leer ist, liegen Daten **nur auf diesem Gerät**. Nicht abmelden, App nicht löschen, Gerät nicht zurücksetzen.

Graue Leiste „Nur Ansicht“

Ist der Server **länger als 5 Minuten** nicht erreichbar, schaltet die App auf **Nur Ansicht**: Ansehen geht, Erfassen ist gesperrt – damit wichtige Daten nicht lange nur auf einem Gerät liegen.

1. Netz prüfen (WLAN, Mobilfunk) und kurz warten.
2. Müssen Sie trotzdem erfassen: in der Leiste **Trotzdem arbeiten → Auf eigene Gefahr offline arbeiten**.
3. Ist der Server wieder da, endet der Modus von selbst und alles wird übertragen.

Andere Leisten und Bildschirme

Anzeige	Was tun?
Rote Leiste – Backup-Server ausgefallen	**Umgehend** die Administration informieren. Weiterarbeiten geht.
Gelbe Leiste – Archiv-Server ausgefallen	Administration informieren. Weiterarbeiten geht.
Wartungsarbeiten	Abwarten – die App gibt sich danach **selbst** frei.

Nur **mit Verbindung**: PDFs (Bauakte, Protokolle), Änderungsverlauf, Konfliktprüfung und Freigabe der Planung, Freigabelinks für die Abnahme.

Fragen? Ansprechpartner im Betrieb: _____ Telefon: _____