

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2	機能	URL	コントローラ名	リクエストメソッド	メソッド名	View名	機能詳細	備考
3	ログイン	/login	LoginController	GET	getLogin()	/login/login	ログイン	springsecurityを使用する
4	ログアウト	/logout	LogoutController	GET	getLogout()	/logout/logout	ログアウト	springsecurityを使用する
5	商品一覧	/products/info/list	ProductInfoController	GET	getList()	/products/Info/list	商品一覧を表示	
6	商品検索						商品検索結果を表示	
7	入荷	/products/{productId}/count/arrive	ProductCountController	GET	getArrive()	/products/count/arrive	商品入荷フォーム表示	
8				POST	postArrive()		商品入荷処理	Viewにはリダイレクト
9	出荷	/products/{productId}/count/ship		GET	getShip()	/products/count/ship	商品出荷フォーム表示	
10				POST	postShip()		商品出荷処理	Viewにはリダイレクト
11	詳細情報	/products/{productId}/info/display-details	ProductInfoController	GET	getDisplayDetails()	/products/info/display-details	商品の詳細情報を表示	
12	パスワード修正	/users/passwordEdit	UserController	GET	getPasswordEdit()	/users/password-edit	パスワード修正フォーム表示	
13				POST	postPasswordEdit()		パスワード修正処理	Viewにはリダイレクト
14	在庫修正	/products/{productId}/count/edit	ProductCountController	GET	getEdit()	/products/count/edit	在庫の修正フォーム表示	
15				POST	postEdit()		在庫の修正処理	Viewにはリダイレクト
16	商品登録	/products/info/register	ProductInfoController	GET	getRegister()	/products/info/register	商品情報登録フォーム表示	
17				POST	postRegister()		商品情報の登録処理	Viewにはリダイレクト
18	商品修正	/products/{productId}/info/edit		GET	getEdit()	/products/info/edit	商品情報の修正フォームを表示	
19				POST	postEdit()		商品情報の修正処理	Viewにはリダイレクト
20	画像修正	/products/{productId}/info/imageEdit		GET	getImageEdit()	/products/info/image-edit	画像の修正フォームを表示	
21				POST	postImageEdit()		画像の修正処理	Viewにはリダイレクト
22	商品削除	/products/{productId}/info/delete		GET	getDelete()	/products/info/delete	商品情報の削除フォームを表示	
23				POST	postDelete()		商品情報の削除処理	Viewにはリダイレクト
24	ユーザー一覧	/users/list	UserController	GET	getList()	/users/list	ユーザー一覧を表示	
25	ユーザー検索						ユーザー検索結果を表示	
26	ユーザー登録	/users/register		GET	getRegister()	/users/register	ユーザー登録フォーム表示	
27				POST	postRegister()		ユーザー登録処理	Viewにはリダイレクト
28	ユーザー修正	/users/{userId}/edit		GET	getEdit()	/users/edit	ユーザー修正フォーム表示	
29				POST	postEdit()		ユーザー修正処理	Viewにはリダイレクト
30	ユーザー削除	/users/{userId}/delete		GET	getDelete()	/usesr/delete	ユーザー削除フォーム表示	
31				POST	postDelete()		ユーザー削除処理	Viewにはリダイレクト
32	入荷先一覧	/suppliers/list	SupplierController	GET	getList()	/suppliers/list	入荷先一覧を表示	
33	入荷先検索						入荷先検索結果を表示	
34	入荷先登録	/suppliers/register		GET	getRegister()	/suppliers/register	入荷先登録フォーム表示	
35				POST	postRegister()		入荷先登録処理	Viewにはリダイレクト
36	入荷先修正	/suppliers/{supplierId}/edit		GET	getEdit()	/suppliers/edit	入荷先修正フォーム表示	
37				POST	postEdit()		入荷先修正処理	Viewにはリダイレクト
38	入荷先削除	/suppliers/{supplierId}/delete		GET	getDelete()	/suppliers/delete	入荷先削除フォーム表示	
39				POST	postDelete()		入荷先削除処理	Viewにはリダイレクト
40	出荷先一覧	/customers/list	CustomerController	GET	getList()	/customers/list	出荷先一覧を表示	
41	出荷先検索						出荷先検索結果を表示	
42	出荷先登録	/customers/register		GET	getRegister()	/customers/register	出荷先登録フォーム表示	
43				POST	postRegister()		出荷先登録処理	Viewにはリダイレクト
44	出荷先修正	/customers/{customerId}/edit		GET	getEdit()	/customers/edit	出荷先修正フォーム表示	
45				POST	postEdit()		出荷先修正処理	Viewにはリダイレクト

	A	B	C	D	E	F	G	H
46	出荷先削除	/customers/{customerId}/delete		GET	getDelete()	/customers/delete	出荷先削除フォーム表示	
47				POST	postDelete()		出荷先削除処理	Viewにはリダイレクト
48								
49	※ は管理者権限を持つユーザーのみアクセス可能							
50	各削除機能は論理削除とするが、画像の削除のみ物理削除とする							
51								
52								