

Requêtes média CSS

Aperçu

Les requêtes média CSS permettent d'appliquer différents styles à votre site web en fonction des caractéristiques de l'appareil utilisé pour le consulter. Elles permettent ainsi au site de s'adapter aux différentes tailles d'écran, orientations et même préférences de l'utilisateur.

Résultats d'apprentissage associés au cours

Développez des pages web réactives qui respectent les meilleures pratiques et utilisent un code HTML et CSS valide.

Préparer

Les requêtes média CSS sont essentielles à la conception web adaptative. La **@media** règle @ spécifie les conditions qui déterminent quand un bloc de règles CSS doit être appliqué. Cela permet de repositionner, redimensionner, masquer ou afficher des éléments sélectionnés en fonction de la taille de la fenêtre d'affichage de l'utilisateur.

Voici la syntaxe générale pour configurer une requête média CSS :

```
@media not|only mediatype and (expressions) {  
    /* CSS rules go here inside the @media query's opening and closing curly brackets  
    */  
}
```

Voici un exemple de requête média CSS :

```
1 @media screen and (min-width: 640px) {  
2   h1 {  
3     font-size: 2.5rem;  
4     margin: 1rem;  
5     color: navy;  
6   }  
7 }
```

Explication du code

1 **@media screen and (min-width: 640px)** { est la ligne de signature du **@media** bloc de requête qui applique les règles CSS lorsque les

conditions spécifiées sont remplies. Dans cet exemple, les conditions exigent que le type de média soit un écran et que la largeur de la fenêtre d'affichage soit d'au moins 640 pixels.

2 **h1 {** Le sélecteur d'élément **<h1>** commence la **règle CSS** définie .

3 5 **font-size: 2.5rem; margin: 1rem; color: navy;** sont **des déclarations** à appliquer à tous **<h1>** les éléments si les **@media** conditions de la requête sont remplies.

6 La première **}** ferme la règle CSS pour **<h1>** les éléments de code.

7 Le dernier élément **}** clôt la requête média.

Notez que les accolades **{ }** servent à **contenir** une requête média spécifique et à définir des règles CSS. Une erreur fréquente consiste à fermer le **@media** conteneur de la requête trop tôt ou pas du tout.

L'indentation automatique, disponible dans les outils de mise en forme de VS Code, vous aidera à identifier les problèmes de syntaxe CSS.