PHÉNOMÈNES THERMIQUES

FLASHOVER

DÉFINITION

VOLUME SEMI OUVERT


- Passage brutal d'un feu localisé à un embrasement généralisé de tous les matériaux qui s'y trouvent

SIGNES ANNONCIATEURS

- Chaleur
- Roll over

CHRONOLOGIE

- Dégagement de chaleur
- Plafond de fumée
- Épaississement du plafond de fumée : STRATIFICATION
- Rayonnement sur les matériaux qui vont dégager de la pyrolyse : COMBUSTIBLE
- Anges danseurs / Roll over (ZGH) : 500 - 600 °C
- EG / EGE : 1000 °C



BACKDRAFT

DÉFINITION

ACCIDENT THERMIQUE / VOLUME CLOS


- Explosion, lors de l'apport d'air, des fumées et des gaz combustibles accumulés dans le volume, si celui-ci est clos

SIGNES ANNONCIATEURS

- Aucune flamme nette / lumière n'est visible
- Vitres couvertes de suie / noires / opaques
- Fumées grasses / foncées de couleur inhabituelle
- Sons amortis / pas de crépitements habituels
- Vitres / portes / poignées très chaudes
- Puff in

CHRONOLOGIE

- Développement du feu dans un volume clos
- Plafond de fumée
- Consommation de tout l'oxygène du volume
- Surpression du volume (gaz de combustion / pyrolyse)
- Ouverture d'un ouvrant
- Apport d'air : COMBURANT
- EXPLOSION DE FUMÉE



FGI

DÉFINITION

- Fumées composées essentiellement de gaz de combustion et de pyrolyse qui forment avec l'air un mélange inflammable ou explosif
- Volume adjacent / Volume principal

FLASH FIRE

- LII / LSI

SMOKE EXPLOSION

- LIE / LSE

CHRONOLOGIE

- Accumulation de gaz de pyrolyse / gaz de combustion
- Fumées pouvant être froides
- Source de chaleur / Point d'auto-inflammation : EA
- INFLAMMATION / EXPLOSION

