【J-Member管理パネル】

J-Member管理パネルとは、WordPress管理画面→J-Memberによって表示される、J-Memberの管理画面。

この管理画面の操作は、WordPress管理者のみが管理出来るものとする。

□ログイン時間(旧設定)

ログイン設定は、J-Member管理画面のログイン設定により管理される。

ログインした閲覧者が、ログイン後なんの操作も行わない連続した時間が続いたときに、自動ログアウトされるまでの時間を設定する。

(ログイン時の時間をとらえ、そこからの経過時間を設定できる)

デフォルトは、設定時間なし、つまり自動ログアウトしない。

□登録者一覧(旧登録者)

登録者一覧は、契約を交わした登録者の一覧。

登録者が誰も居なければ表示者はいない。

登録者における契約とは、サイトから登録をしたもの、あるいは、WordPress管理者において管理画面から登録をされたもので、WordPress管理者から承諾をされた者。

この画面においてWordPress管理者は、未登録者の新規登録、編集、削除が可能。

回線数、状態、グループ、メイン種別はこの画面において入力・選択を行う。

未登録者及び、登録者の登録情報、回線数、状態、契約開始日、契約終了日、グループ、メイン種別の新規登録、選択、変更は、この画面の「詳細」ボタンからの下層ページ「登録者情報」において可能とする。

表示数は、1PでPCで20登録者、スマートフォンで5登録者とする。

また、ここでの表示は、親アカウント、子アカウントのメンバーすべて表示がされる。

(親アカウントと、子アカウントに関しては、別添の「グループ解説」を参照してください。

登録者一覧には、次のものが表示される。

- ID
- ●登録者名
- ●メールアドレス
- ●回線数
- ●状態
- ●契約終了日
- ●グループ
- ●メイン種別
- ●詳細

に分類される。

IDは登録者及び、登録者の下層に位置する個々の回線者に振り分けられる識別番号。

・登録者名

登録者名は、登録者の名前。

●メールアドレス

メールアドレスは、登録者のメールアドレス

●回線数

回線数とは、登録者を「親アカウント」としたときに、その「親アカウント」の下層に存在する 「子アカウント」の許容最大数のこと。

親アカウント、子アカウントの関係は別添の「グループ解説」を参照してください。

●状態

状態は、登録者の現在のステータスを表示している。

状態には、次の種類がある

- ・保留
- ・申請中
- ・承認済み
- ・拒否
- ・解約
- ・無効

これを選択出来る様にしてください。

●契約終了日

契約終了日は、契約が終了する日 仮想の詳細にて設定

●グループ

グループは、メンバーグループによって制作された、グループを選択する。 このグループは、アクアセス制限のかかったメンバー専用ページでも、グループのステータスに よってさらにアクセス出来るメンバーの集団を区別するのに利用する。

●メイン種別

メイン種別は、J-Member内、登録者(メンバー、親アカウント)と、子アカウントメンバーの中で、管理者と閲覧者の別(権限の別)を表示する。

この管理者と閲覧者の選別は「詳細」ボタンを押した下層の「詳細ページ」において設定を行う ことができる。

ただしこの詳細ページは、WordPress管理者と、登録者(メンバー)の中でも「管理者」権限を持つもののみが閲覧、編集等ができる。

※WordPress管理者とJ-Member内の管理者権限を持つ者は違い、J-Member内の管理者権限を持つ者は、WordPressの管理画面等には入ることが出来ないので注意してください。

- ・管理者
- ・閲覧者

●詳細

詳細ボタン。 登録者詳細ページにリンク

□登録者詳細ページ

登録者詳細ページは、登録者と登録者を親アカウントとした時の子アカウントの有無と状況を一目で見える用にした画面。

この画面には、登録者(メンバー、親アカウント)と、子アカウントメンバーの情報が反映され、 WordPress管理者は、ここで子アカウント情報の登録、編集、削除が可能。