Coding Cup TecnNM 2021

02:46:48

Problemas | Ranking | Clarificaciones **(6)**

A. Puzzle Bot

Puntos	63.09	**Límite de memoria**	32 MiB
Límite de tiempo (caso)	1s	**Límite de tiempo (total)**	1m0s
Entrada/Salida	Consola	**Tamaño límite de entrada (bytes)**	10 KiB

Descripción

ITSURIN encontró el juego Puzzle Bot que es un pequeño juego tipo simón dice y él ha decido que es interesante realizar un programa tomando como base el juego de Puzzle bot.

Primero un poco de contexto el mundo de Puzzle bot es una cuadricula de 6 filas y 7 columnas, en los que Puzzle bot puede moverse. Para poder moverse lo primero es que se te da una una secuencia a seguir por Puzzle bot por unos segundos y enseguida el usuario debe ingresar la secuencia correcta para pasar al siguiente nivel puedes ver la imagen para darte una mejor idea de esto.



La secuencia a seguir original del juego es presionar una de las teclas de flecha de tu teclado de acuerdo a la secuencia dada, la letra **X** se usa para ejecutar el programa y se comience a mover Puzzle Bot, y la tecla **Z** representa borrar el último comando ingresado por si te equivocaste en la secuencia esto se ve en la barra de comandos que puedes ver en la figura.



Ahora si después del contexto vamos al problema real que debes resolver:

Se te dará una secuencia de caracteres que representa la secuencia que Puzzle Bot debería seguir enseguida se te dará también una secuencia que representa la ingresada por el jugador y es tu tarea que tu programa indique si el jugador gano (**WIN**) es decir la secuencia ingresada es igual a la secuencia objetivo, si perdió (**LOST**) es decir la secuencia ingresada es diferente a la secuencia objetivo o hubo error (**ERROR**) es decir si ejecuta la secuencia indicada por el jugador se saldrá de las dimensiones del mundo.

Las secuencias de caracteres contienen los siguientes caracteres **U**,**D**,**L**,**R**,**Z**,**X** y significan:

- **U** = Up (Tecla Flecha Arriba)
- **D** = Down (Tecla Flecha Abajo)
- **L** = Left (Tecla Flecha Izquierda)
- **R** = Right (Tecla Flecha Derecha)
- **Z** = Del (Quita el último comando ingresado)
- **X** = Run (Ejecutar es decir ya no habrá más caracteres)

Es importante destacar que para fines del programa la fila 1 y columna 1 es la esquina superior derecha de la cuadricula.

Entrada

Un número entero **F (1 <= F <=100)** que indica el número de filas. Seguido de un número **C (1 <= C <=100)** que indica el número de columnas. Un número entero **FI (1 <= FI <=100)** que indica la fila donde inicia puzzle bot. Seguido de un número **CI (1 <= C <=100)** que indica la columna donde inicia puzzle bot.

Secuencia de caracteres **SS** que representa la secuencia a seguir por puzzle bot y que siempre termina con **X** y no hay más **X** en la cadena

Secuencia de caracteres **SI** que representa la secuencia ingresada por el jugador y que siempre termina con **X** y no hay más **X** en la cadena

La longitud de las secuencias **SS** y **SI** será mayor o igual a **2** caracteres y menor o igual a **40** caracteres.

Salida

Escribe **WIN**, si la secuencia ingresada **SI** es igual a la secuencia a seguir **SS**, tomando en cuenta lo descrito en la sección de descripción.

Escribe **LOST**, si la secuencia ingresada **SI** es diferente a la secuencia a seguir **SS**, tomando en cuenta lo descrito en la sección de descripción.

Escribe **ERROR**, en caso de que la secuencia ingresada **SI** implique salir de los límites del mundo de puzzle bot, de acuerdo a lo descrito en la sección de descripción. .

Ejemplo

Entrada	Salida	Descripción
6 7 4 4 UDLRX UDLRX	WIN	Las dos secuencias son iguales y los movimientos te mantienen dentro del mundo.
10 10 5 5 UUUDLLLRDX UUUDLRX	LOST	

Entrada	Salida	Descripción
10 13 8 5 LLDRUUUDLLLRDX LLUUZZDRUUUDLLLRDX	WIN	
6 7 4 4 UDLRX DDDDX	ERROR	En la secuencia ingresada se le indica a puzzle bot subir 4 filas, lo que haría que se saliera del mundo ya que inicia en la fila 4.
6 7 4 4 UDLRX DDZZZDDX	ERROR	En la secuencia ingresada se le indica al inicio de la cadenaa puzzle bot dos comandos **D** pero enseguida se indican ZZZ para deshacer movimientos esto ocasiona un error debido a que solo se han ingresado dos comandos por lo que al querer deshacer un 3ero marca **ERROR**

Notas

Enlace de puzzle bot: https://alainv.itch.io/puzzlebot

Fuente: undefined

code cases

Main.cpp

```cpp
#include <iostream>

int main() {
  std::cin.tie(nullptr);
  std::ios_base::sync_with_stdio(false);

  // TODO: fixme.

  return 0;
}
```

compiler.out/err logs.txt files.zip

Envíos

Enviado	GUID	Estatus	Porcentaje	Lenguaje	Memoria	Tiempo	Accio

Nuevo envío

INCREMENTANDO EL NÚMERO DE INGENIEROS DE SOFTWARE TALENTOSOS EN AMÉRICA LATINA.

Patrocinadores

amazon

Sitio

Concursos

Cursos

Problemas

Ranking

Blog

Organización

Acerca de omegaUp

Equipo

Desarrolladores

Ayúdanos

Reporta un problema

Contacto

hello@omegaup.com

GitHub | Facebook | Discord

Copyright © 2021 omegaUp, Inc. Todos los derechos reservados.

Código de Conducta

Políticas de privacidad