

Ejercicio Fábrica Chocolate

User: Controlar máquina de torrefacción

CLASES DE EQUIVALENCIA DE ENTRADA

Condición externa	Clases de equivalencia válidas	Clases de equivalencia inválidas
Temperatura	La temperatura se debe ingresar en celcius entre 120 y 150 grados, con un intervalo de 1	Valor no entero
		Valor menor a 120 grados o mayor a 150 grados
		Valor no numerico
		Valor no ingresado
		valor negativo
Tiempo de tostado	Valor entre 10 y 25, con intervalos de 0,5 entre ambas	
		No ingresa valor
		Valor entre 10 y 25 sin intervalo de 0,5
		Valor negativo
		valor no numerico
		valor menor a 10 o mayor a 25
Intensidad del sabor	Suave, Medio, Intenso, Muy intenso	No selecciona ninguna intensidad del sabor
Estado de la maquina de torrefaccion	Prendida, en reposo y cargada de granos de cacao	Maquina en funcionamiento
		Maquina apagada
		Maquina sin granos de cacao
Usuario Logueado	Usuario logueado con permisos de RT	Usuario logueado sin permisos de RT
		Usuario no logueado

CLASES DE EQUIVALENCIA DE SALIDA

Condición externa	Clases de equivalencia válidas	Clases de equivalencia inválidas
Confirmacion del proceso de torrefaccion	M.E: Se mostrara un mensaje de confirmacion donde se muestra la fecha y la hora de finalizacion de torrefaccion con fecha en formato DD/MM/AAAA hh:mm:ss	
Mensajes de error		M.E: Temperatura incorrecota
		ME.: Duracion incorrecta
		ME: Intensidad incorrecta
		M.E: Maquina apagadao
		M.E: Maquinna en funcionamiento
		M.E: Maquina sin granos de cacao
		M.E: Usuario no logueado
		M.E: Usuario sin permisos de RT

Caso de Prueba

caso de Prueba	Prioridad	Clase de Equivalencia	Nombre del Caso de Prueba	Precondiciones	Pasos	Resultado esperado
TC_001	Alta	ACORDARS E DE LAS CLASES DE SALIDS	Control exitoso de maquina de torrefaccion	- Usuario "Francisco" debe estar logueado con rol de RT - Maquina prendida, en reposo y cargada de granos de cacao - Fecha y hora actual es "2/11/2025 15:15:30" - Las intensidades de sabor deben estar en bd	<u>AGREGAR COMO PRIMER PASO SELECCIONA LA OPCION "CONFIGURAR MAQUINA DE TORREFACCION"</u> 1. El RT ingresa la temperatura: 1450 2. El RT ingresa un tiempo de tostado de 15 minutos <u>Y CERO SEGUNDOS</u> 3. El RT selecciona la intensidad "Suave" 4. El RT selecciona la opcion "Iniciar"	El sistema inicia el proceso de control de maquina de torrefaccion y se muestra un mensaj de confirmacion con la fecha y hora de finalizacion ""2/11/2025 15:30:30""



CONVIENE USAR LAS CLASES DE EQUIVALENCIA INVALIDAS POR QUE ABARCAN MAS SOBRE LA MISMA VALIDA

User: Iniciar Templado

CLASES DE EQUIVALENCIA DE ENTRADA

Condición externa	Clases de equivalencia válidas	Clases de equivalencia inválidas
Usuario Logueado	1. Usuario Logueado con permisos de RE	2. Usuario no logueado
		3. usuario logueado sin permisos de RE
Fecha de inicio de enfriamiento	4. Fecha y hora con formato "DD/MM/AAAA hh:mm:ss" ingresada con diferencia con la fecha actual menor a 5 dias posteriores	5. Fecha no ingresada
		6. Fecha con formato invalido
		7. Fecha con diferencia a la fecha actual mayor a 5 dias
		8. fecha anterior a fecha actual
Duracion del enfriamiento	9. Valor entre 40 y 120, con intervalos de 1	10. Valor no ingresado
		11. Valor menor a 40 o mayor a 120
		12. Valor no numerico
		13. valor entre 40 y 120 con intervalo distinto a 1
Aspecto	14. Opaco	15. No selecciona ningun aspecto
	16. Brillante	

Condición externa	Clases de equivalencia válidas	Clases de equivalencia inválidas
Textura	17. Suave	18. no selecciona ninguna textura
	19. Viscosa	
Temperatura	20. valor entre 30 y 50, con un intervalo de 1	21. Valor no ingresado
		22. Valor menor a 30 o mayor a 50
		23. Valor no numerico
		24. valor entre 30 y 50 con intervalo distinto a 1
Estado de la maquina	25. Prendida en reposo y cargada con chocolate	26. maquina apagada
		27. maquina en funcionamiento
		28. maquina no cargada con chocolate

CLASES DE EQUIVALENCIA DE SALIDA

Condición externa	Clases de equivalencia válidas	Clases de equivalencia inválidas
Confirmacion del proceso	29. Mensaje de confirmacion mostrando la fecha y hora de inicio de inicio y de fin calculada en formato "DD/MM/AAAA hh:mm:ss"	
Mensajes de error		20. M.E.: Fecha invalida
		31. M.E.: Usuario sin permisos de RE
		32. M.E.: Usuario no logueado
		33. M.E.: Druacion invalida
		34. M.E.: Aspecto no seleccionada
		35. M.E.: Textura no seleccionada
		36. M.E.: Temperatura no valida
		37. M.E.: Maquina apagada
		38. M.E.: Maquina en funcionamiento
		39. M.E.: Maquina no cargada con chocolate

Casos de Prueba

caso de Prueba	Prioridad	Clase de Equivalencia	Nombre del Caso de Prueba	Precondiciones	Pasos	Resultado esperado
TC_001	Alta	1, 4, 9, 14, 17, 20, 25, 29	Iniciar Templado exitosamente	- El usuario logueado "Francisco" debe tener permisos de RE - "Francisco" debe estar en la pantalla de inicio de templado - La maquina debe estar prendida, en reposo y cargada con chocolate - Fecha y hora actual: "2/11/2025"	1. El RE selecciona la fecha hora programada para el "4/11/2025 16:00:00" con una duracion de 50 minutos 2. El RE ingresa una duracion de 50 minutos 3. El RE selecciona el aspecto opaco 4. El RE selecciona la textura suave 5. El RE ingresa	El sistema inicia el templado con exito y muestra un mensaje de exito con la fecha de inicio de programacion "4/11/2025 16:00:00" y la fecha fin de templado: ""4/11/2025 16:50:00""

caso de Prueba	Prioridad	Clase de Equivalencia	Nombre del Caso de Prueba	Precondiciones	Pasos	Resultado esperado
				16:00:00" - La textura "Suave" se encuentra cargada y disponible para seleccionar - El aspecto "Opaco" se encuentra cargada y disponible para seleccionar	una temperatura maxima de 35 grados Celcius 6. El RE selecciona el boton "Iniciar templado"	