

An abstract geometric design on the left side of the slide. It features a dark blue background with various geometric shapes and patterns. A white circle is positioned near the top left. Below it, there are concentric circles in a lighter blue shade. A large, light gray semi-circle is also present. The design is composed of several rectangular and triangular blocks in shades of blue, purple, and pink. Some blocks have diagonal line patterns, while others are solid colors. A white diagonal line runs from the top left towards the bottom right, separating the abstract design from the text area.

# PRESENTACIÓN BÁSICA

# EN ESTA PARTE CREE UNA CARPETA LLAMADA PROYECTOS

Directorio de C:\Users\frank\Downloads

```
20/03/2026 11:48 p. m. <DIR> .
18/03/2026 04:02 a. m. <DIR> ..
20/03/2026 11:48 p. m. 50,792,888 airdroid-cast-3-8-0-4.exe
11/03/2026 01:49 p. m. <DIR> francis
21/11/2025 02:47 p. m. 99,006 Francis.pdf
01/03/2026 09:31 p. m. 3,686 hola.html
01/03/2026 06:24 p. m. 4,733,116,416 kali-linux-2025.4-installer-amd64.iso
21/11/2025 02:42 p. m. 104,701 patron Dapiato (2).pdf
09/03/2026 10:33 p. m. 10,025,936 RobloxPlayerInstaller-7QW44GCHJF.exe
6 archivos 4,794,142,633 bytes
3 dirs 10,624,118,784 bytes libres
```

```
C:\Users\frank\Downloads>mkdir proyectos
```

```
C:\Users\frank\Downloads>
```



# AQUÍ CREAMOS UNA SUBCARMETA Y CREAMOS EL ARCHIVO COMANDOS-RED.BAT

```
C:\Users\frank\Downloads\proyectos>dir
El volumen de la unidad C es Windows
El número de serie del volumen es: F696-C0A5

Directorio de C:\Users\frank\Downloads\proyectos

7/03/2026  09:46 p. m.    <DIR>        .
7/03/2026  09:46 p. m.    <DIR>        ..
                0 archivos                0 bytes
                2 dirs 10,521,505,792 bytes libres

C:\Users\frank\Downloads\proyectos>mkdir francis-proyecto

C:\Users\frank\Downloads\proyectos>cd francis-proyecto

C:\Users\frank\Downloads\proyectos\francis-proyecto>type nul > comandos-red.bat

C:\Users\frank\Downloads\proyectos\francis-proyecto>.
```



# ENTRAMOS A EL ARCHIVO

```
C:\Users\frank\Downloads\proyectos\francis-proyecto>type nul > comandos-red.bat  
C:\Users\frank\Downloads\proyectos\francis-proyecto>code comandos-red.bat
```

# ESCRIBIMOS LOS COMANDOS QUE NOS SEPAMOS SOBRE REDES

7 Users 7 frank 7 Downloads 7 proyectos 7 in

```
1  ipconfig
2  netstat
3  ping
4  arp -an
5  hostname
6  ping google.com
7
```



# ESTE ES EL RESULTADO DEL ARCHIVO BAT,

```
C:\Users\frank\Downloads\proyectos\francis-proyecto>ipconfig

Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Ethernet:

    Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
    Sufijo DNS específico para la conexión. . . :

Adaptador de Ethernet Ethernet 2:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
    Dirección IPv4. . . . . : 192.168.56.1
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . :

Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de área local* 1:

    Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
    Sufijo DNS específico para la conexión. . . :

Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de área local* 2:

    Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
    Sufijo DNS específico para la conexión. . . :

Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
    Dirección IPv4. . . . . : 192.168.0.13
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.0.1

C:\Users\frank\Downloads\proyectos\francis-proyecto>netstat

Conexiones activas

Proto  Dirección local                Dirección remota                Estado
```

# EL ARCHIVO BAT PUEDE AUTOMATIZAR DIAGNOSTICOS DE RED

```
C:\Users\frank\Downloads\proyectos\francis-proyecto>arp -an
```

Muestra y modifica las tablas de conversión de direcciones IP en direcciones físicas que utiliza el protocolo de resolución de direcciones (ARP).

```
ARP -s inet_addr eth_addr [if_addr]
```

```
ARP -d inet_addr [if_addr]
```

```
ARP -a [inet_addr] [-N if_addr] [-v]
```

**-a** Pide los datos de protocolo actuales y muestra las entradas ARP actuales. Si se especifica `inet_addr`, solo se muestran las direcciones IP y física del equipo especificado. Si existe más de una interfaz de red que utilice ARP, se muestran las entradas de cada tabla ARP.

**-g** Igual que **-a**.

**-v** Muestra las entradas actuales de ARP en modo detallado. Se mostrarán todas las entradas no válidas y las entradas en la interfaz de bucle invertido.

**inet\_addr** Especifica una dirección de Internet.

**-N if\_addr** Muestra las entradas ARP para la interfaz de red especificada por `if_addr`.

**-d** Elimina el host especificado por `inet_addr`. `inet_addr` puede incluir el carácter comodín \* (asterisco) para eliminar todos los host.

**-s** Agrega el host y asocia la dirección de Internet `inet_addr` con la dirección física `eth_addr`. La dirección física se indica como 6 bytes en formato hexadecimal, separados por guiones. La entrada es permanente.

**eth\_addr** Especifica una dirección física.

**if\_addr** Si está presente, especifica la dirección de Internet de la interfaz para la que se debe modificar la tabla de conversión de direcciones. Si no está presente, se utilizará la primera interfaz aplicable.

Ejemplo:

```
> arp -s 157.55.85.212 00-aa-00-62-c6-09 .... Agrega una entrada estática
> arp -a .... Muestra la tabla ARP
```


```
C:\Users\frank\Downloads\proyectos\francis-proyecto>netstat
```

Conexiones activas

| Proto | Dirección local    | Dirección remota              | Estado      |
|-------|--------------------|-------------------------------|-------------|
| TCP   | 192.168.0.13:49865 | 4.153.25.230:https            | CLOSE_WAIT  |
| TCP   | 192.168.0.13:49868 | a23-45-49-144:https           | CLOSE_WAIT  |
| TCP   | 192.168.0.13:49871 | 52.96.165.146:https           | ESTABLISHED |
| TCP   | 192.168.0.13:49875 | a23-197-170-57:https          | CLOSE_WAIT  |
| TCP   | 192.168.0.13:49877 | a23-11-33-159:http            | ESTABLISHED |
| TCP   | 192.168.0.13:49878 | a88-221-130-51:https          | ESTABLISHED |
| TCP   | 192.168.0.13:49916 | a23-202-76-29:https           | ESTABLISHED |
| TCP   | 192.168.0.13:49917 | a23-11-33-159:http            | ESTABLISHED |
| TCP   | 192.168.0.13:51275 | 20.189.173.23:https           | TIME_WAIT   |
| TCP   | 192.168.0.13:51325 | 20.190.157.0:https            | TIME_WAIT   |
| TCP   | 192.168.0.13:51326 | a23-11-33-159:http            | TIME_WAIT   |
| TCP   | 192.168.0.13:51328 | 172.178.160.19:https          | ESTABLISHED |
| TCP   | 192.168.0.13:51330 | 104.208.16.89:https           | ESTABLISHED |
| TCP   | 192.168.0.13:51910 | 52.110.1.93:https             | ESTABLISHED |
| TCP   | 192.168.0.13:51912 | 172.172.255.216:https         | ESTABLISHED |
| TCP   | 192.168.0.13:51915 | 52.110.1.79:https             | ESTABLISHED |
| TCP   | 192.168.0.13:51939 | a23-45-49-160:https           | CLOSE_WAIT  |
| TCP   | 192.168.0.13:51940 | a23-219-155-144:https         | CLOSE_WAIT  |
| TCP   | 192.168.0.13:51941 | a23-45-49-136:https           | CLOSE_WAIT  |
| TCP   | 192.168.0.13:64699 | whatsapp-cdn-shv-01-mia5:5222 | ESTABLISHED |

```
C:\Users\frank\Downloads\proyectos\francis-proyecto>ping
```

Uso: ping [-t] [-a] [-n count] [-l size] [-f] [-i TTL] [-v TOS] [-r count] [-s count] [[-j host-list] | [-k host-list]] [-w timeout] [-R] [-S srcaddr] [-c compartment] [-p] [-4] [-6] nombre\_destino



# NAVEGAR POR LAS SESIONES DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

- Conozca el material con antelación
- Anticípese a las preguntas frecuentes
- Ensaye sus respuestas

Mantener la compostura durante la sesión de Preguntas y respuestas es esencial para proyectar confianza y autoridad. Tenga en cuenta las siguientes sugerencias para mantener la compostura:

- Mantenga la calma
- Escuche activamente
- Pause y reflexione
- Mantenga el contacto visual