

cegid



Société abonnée et sociétés rattachées

**Guide de paramétrage
04/2025**

www.cegid.com

cegid Exabanque

À propos de ce document

Ce document s'adresse à l'administrateur et aux utilisateurs de Cegid Exabanque **qui disposent de l'habilitation Paramétrage de l'émetteur** et qui sont chargés de paramétrer les sociétés dans Cegid Exabanque.

Il décrit la gestion des données de la société abonnée à Cegid Exabanque et la création de sociétés rattachées.

Niveau de confidentialité	Document Confidentiel
Date de mise à jour	04/2025
Version	1.1

Mentions légales

Le présent guide est fourni par Cegid pour le logiciel Cegid Exabanque. Tous les contenus, y compris les textes, graphiques, logos, icônes et autres éléments présents dans ce guide sont protégés par des droits d'auteur et sont la propriété exclusive de Cegid, sauf mention contraire. Toute reproduction, distribution, modification ou utilisation de tout ou partie de ce guide sans l'autorisation préalable écrite de Cegid est strictement interdite.

Cegid procède régulièrement à des modifications du logiciel Cegid Exabanque et le contenu de ce guide est périodiquement mis à jour. Malgré toutes nos précautions ce guide peut contenir des inexactitudes. Par ailleurs il n'est pas garanti que son contenu réponde à vos besoins spécifiques. Pour toute question, contactez le Support client de Cegid Exabanque.

© 2025 Cegid. Tous droits réservés.

SOMMAIRE

1. À propos de la société abonnée et de ses sociétés rattachées.....	4
2. Compléter les informations de la société abonnée	5
3. Créer une société rattachée	8
4. Modifier une société rattachée.....	9

1. À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ ABONNÉE ET DE SES SOCIÉTÉS RATTACHÉES

Vous pouvez gérer plusieurs sociétés dans votre environnement Cegid Exabanque. Vous pouvez enregistrer les comptes bancaires et les paramètres de communication bancaire de chaque société.

La *société abonnée* est la société signataire du contrat de mise à disposition du logiciel Cegid Exabanque par Cegid.

Les autres sociétés créées dans Cegid Exabanque sont nommées *sociétés rattachées*. Ces sociétés ne sont pas nécessairement des filiales de la société abonnée. Ce sont les sociétés gérées dans l'abonnement Cegid Exabanque.

2. COMPLÉTER LES INFORMATIONS DE LA SOCIÉTÉ ABONNÉE

Suite à votre inscription à Cegid Exabanque, vous devez vérifier et compléter les données de la société abonnée.



Prérequis : Pour compléter les informations de la société abonnée, vous devez disposer de l'habilitation **Paramétrage de l'émetteur** définie dans la section **Accès aux autres données** du menu *Paramétrage > Utilisateurs > Utilisateurs/Habilitations > Utilisateurs/Habilitations*.

1. Sélectionnez *Paramétrage > Banques > Comptes et sociétés > Coordonnées de l'abonné/Autres sociétés*.
2. Vérifiez et complétez les données de la société abonnée à l'aide des informations du tableau suivant. Les champs obligatoires pour une société domiciliée en France sont affichés en gras et en bleu.

Champ	Description
Identifiant fiscal	(Optionnel) Saisissez l'identifiant fiscal correspondant au numéro de TVA intracommunautaire de la société.
SIRET ou Identifiant national	Si la société est domiciliée en France, son numéro SIRET doit obligatoirement être renseigné. Si la société est domiciliée hors de France, son identifiant national doit obligatoirement être renseigné si elle émet des virements internationaux au format ISO20022.
Code interne	(Optionnel) Saisissez un code société. Il est utilisé : • Dans le module de rapprochement comptable, lorsque vous importez un fichier comptable qui comporte les comptes comptables de plusieurs sociétés. Le code interne permet de déterminer la société à laquelle appartient le compte comptable. • Dans le module de trésorerie, pour alimenter le champ Contrepartie interne dans les prévisions générées à partir d'un virement d'équilibrage ou d'un fichier de remises d'équilibrages importées dans Cegid Exabanque. • Dans le module d'interface comptabilité, pour exporter les écritures comptables de plusieurs sociétés à la fois et

Champ	Description
	déterminer la société à laquelle appartiennent les écritures comptables.
Identifiant d'organisation	(Optionnel) Saisissez le numéro client fourni par la banque. Certaines banques du nord de l'Europe comme Nordea attendent cette balise avec le nom du schéma pour identifier la société émettrice du paiement.
Nom du schéma	(Optionnel) Sélectionnez le schéma d'organisation. Saisissez ce champ uniquement si la banque vous le demande. Certaines banques du nord de l'Europe comme Nordea attendent cette balise avec l'identifiant d'organisation pour identifier la société émettrice du paiement.
Émetteur SEPA (Issr)	(Optionnel) Saisissez l'identifiant émetteur SEPA correspondant à la balise <Issr> de la norme.
Identifiant Créancier SEPA (ICS)	Ce numéro est attribué par la banque nationale du pays de la société (exemple : Banque de France). Il est obligatoire pour émettre des prélèvements de type SEPA. Si vous n'êtes pas émetteur de prélèvements SEPA, laissez ce champ vide.  Note : L'ICS de la société est le même quelle que soit la banque utilisée pour émettre les prélèvements SEPA.



Note : Le numéro émetteur prélèvements était utilisé dans le cadre des prélèvements bancaires à la norme de fichier CFONB. Il n'est désormais plus en usage. Laissez le champ **Numéro émetteur prélèvements** vide.

3. Pour les virements internationaux ISO 20022, certaines banques imposent que les informations de l'adresse soient envoyées de manière structurée. Dans ce cas, affichez le contenu de la zone **Champs complémentaires** à l'aide du bouton  puis saisissez les champs de cette zone.
4. Si vous souhaitez saisir les coordonnées d'un contact dans la société abonnée, affichez le contenu de la zone **Personne à contacter** à l'aide du bouton  puis saisissez les champs de cette zone.
5. Si vous souhaitez afficher le logo de la société abonnée sur certains documents comme par exemple les bordereaux de confirmation, procédez comme suit :

- a.** Assurez-vous d'avoir le logo au format et aux dimensions indiqués à l'écran.
 - b.** Cliquez sur **Parcourir** puis sélectionnez le logo.
6. Cliquez sur [Enregistrer](#).

3. CRÉER UNE SOCIÉTÉ RATTACHÉE

Vous pouvez gérer plusieurs sociétés rattachées dans votre environnement Cegid Exabanque. Vous pouvez enregistrer les comptes bancaires et les paramètres de communication bancaire de chaque société rattachée. Une société rattachée n'est pas nécessairement une filiale de la société abonnée. Il s'agit d'une société gérée dans l'abonnement Cegid Exabanque.



Prérequis : Pour créer des sociétés rattachées, vous devez disposer de l'habilitation **Paramétrage de l'émetteur** définie dans la section **Accès aux autres données** du menu *Paramétrage > Utilisateurs > Utilisateurs/Habilitations > Utilisateurs/Habilitations*.

1. Sélectionnez *Paramétrage > Banques > Comptes et sociétés > Coordonnées de l'abonné/Autres sociétés*.
2. Dans la section **Sociétés rattachées**, cliquez sur [Créer](#).
3. Saisissez les coordonnées de la société rattachée. Les champs obligatoires pour une société domiciliée en France sont affichés en gras et en bleu. Pour plus d'informations sur les champs, voir [Compléter les informations de la société abonnée](#), page 5.

Pour les virements internationaux ISO 20022, certaines banques imposent que les informations de l'adresse soient envoyées de manière structurée. Dans ce cas, affichez le contenu de la zone **Champs complémentaires** à l'aide du bouton  puis saisissez les champs de cette zone.

Si vous souhaitez saisir les coordonnées d'un contact dans la société abonnée, affichez le contenu de la zone **Personne à contacter** à l'aide du bouton  puis saisissez les champs de cette zone.

4. Cliquez sur [Enregistrer](#).
5. Une fois la société rattachée enregistrée, vous pouvez revenir sur la fiche d'informations de celle-ci (voir [Modifier une société rattachée](#), page 9) afin d'ajouter son logo. Celui-ci apparaîtra sur certains documents comme les bordereaux de confirmation.

4. MODIFIER UNE SOCIÉTÉ RATTACHÉE



Prérequis : Pour modifier des sociétés rattachées, vous devez disposer de l'habilitation **Paramétrage de l'émetteur** définie dans la section **Accès aux autres données** du menu *Paramétrage > Utilisateurs > Utilisateurs/Habilitations > Utilisateurs/Habilitations*.

1. Sélectionnez *Paramétrage > Banques > Comptes et sociétés > Coordonnées de l'abonné/Autres sociétés*.
2. Dans la section **Sociétés rattachées**, sélectionnez la société à modifier.
3. Cliquez sur [Afficher](#).
4. Modifiez les données de la société.



Note : Cegid Exabanque affiche en bas de la page, les domiciliations bancaires liées à la société. Pour plus d'informations sur la gestion des domiciliations bancaires, consultez le guide [Comptes bancaires et paramètres de transmission](#).

5. Cliquez sur [Enregistrer](#).



Retrouvez toutes nos solutions sur www.cegid.com