


cegid



Audit des destinataires et des paiements avec Trustpair

Guide de paramétrage et d'utilisation
03/2026

www.cegid.com

cegid Exabanque

À propos de ce document

Ce document décrit le paramétrage de l'audit automatique des destinataires et des fichiers de paiement, ainsi que l'utilisation de ce service dans Cegid Exabanque.

Niveau de confidentialité	Document Confidentiel
Date de mise à jour	03/2026
Version	1.3

Mentions légales

Le présent guide est fourni par Cegid pour le logiciel Cegid Exabanque. Tous les contenus, y compris les textes, graphiques, logos, icônes et autres éléments présents dans ce guide sont protégés par des droits d'auteur et sont la propriété exclusive de Cegid, sauf mention contraire. Toute reproduction, distribution, modification ou utilisation de tout ou partie de ce guide sans l'autorisation préalable écrite de Cegid est strictement interdite.

Cegid procède régulièrement à des modifications du logiciel Cegid Exabanque et le contenu de ce guide est périodiquement mis à jour. Malgré toutes nos précautions, ce guide peut contenir des inexactitudes. Par ailleurs il n'est pas garanti que son contenu réponde à vos besoins spécifiques. Pour toute question, contactez le Support client de Cegid Exabanque.

© 2026 Cegid. Tous droits réservés.

SOMMAIRE

1. À propos de l'audit des destinataires et des paiements	4
2. Paramétrer l'audit des destinataires et des paiements.....	5
2.1. Activer l'audit des destinataires et des paiements	6
2.2. Initialiser l'audit des destinataires existants	9
3. Informations sur l'audit des destinataires et des paiements	11
3.1. Statuts de l'audit	11
3.2. Détails de l'audit.....	12
3.3. Statistiques de l'audit	13
4. Utiliser Cegid Exabanque lorsque l'audit des destinataires est activé ..	15
4.1. Consulter l'audit d'un destinataire	15
4.2. Exporter les informations de l'audit des destinataires	16
5. Utiliser Cegid Exabanque lorsque l'audit des paiements est activé	18
5.1. Consulter l'audit lorsque vous saisissez une remise.....	18
5.2. Consulter l'audit lorsque vous validez une remise	20
5.3. Consulter l'audit lorsque vous envoyez une remise	21
5.4. Consulter l'audit lorsque vous importez manuellement une remise	22
5.5. Consulter l'audit d'une remise importée automatiquement via FTP-Bank et mise en attente	24
5.6. Supprimer des ordres de virements dont le statut n'est pas fiable	26
ANNEXE 1 : Autres écrans où consulter les informations sur l'audit.....	27
ANNEXE 2 : FAQ	29

1. À PROPOS DE L'AUDIT DES DESTINATAIRES ET DES PAIEMENTS

Cegid s'est associé au partenaire Trustpair qui propose des solutions de contrôle des tiers pour les entreprises afin de lutter contre la fraude aux virements et l'usurpation bancaire.

Les services de ce partenaire ont été intégrés dans Cegid Exabanque. Cela signifie que, si vous êtes abonné chez celui-ci, vous pouvez déclencher les audits des comptes bancaires de vos destinataires et de vos fichiers de paiement directement depuis Cegid Exabanque¹.

Ce service d'audit automatique offre plusieurs avantages :

- Il diminue le risque de fraude au virement.
- Il réduit significativement les contrôles manuels et par conséquent les erreurs humaines.
- Il permet de maintenir votre base de données de destinataires à jour.

Vous pouvez ainsi renforcer la sécurité de vos transactions et détecter les comptes bancaires frauduleux en contrôlant les destinataires de votre base et de vos fichiers de paiement (qu'ils soient saisis ou importés via FTP-Bank² dans Cegid Exabanque).

Pour plus d'informations sur les outils de sécurité à votre disposition dans Cegid Exabanque, consultez le guide [Sécurité dans Cegid Exabanque](#).

¹ Cegid décline toute responsabilité quant à la qualité des contrôles sur les destinataires et les paiements qui seront effectués par votre partenaire.

² **FTP-Bank** est le module d'automatisation des échanges de fichiers entre votre système d'information et Cegid Exabanque. Pour plus d'informations sur FTP-Bank, consultez le guide [Module FTP-Bank](#).

2. PARAMÉTRER L'AUDIT DES DESTINATAIRES ET DES PAIEMENTS



Prérequis : Pour paramétrer l'audit des destinataires et des paiements, vous devez :

- Avoir souscrit un contrat auprès de Trustpair.
- Avoir souscrit à l'option **Audit des destinataires** en contactant le service commercial de Cegid Exabanque.
- Disposer de l'habilitation **Paramétrage de l'émetteur** dans la section **Accès aux autres données** du menu *Paramétrage > Utilisateurs > Utilisateurs/Habilitations > Utilisateurs/Habilitations*.

Le menu *Paramétrage > Autres > Paramètres généraux > Audit des destinataires* vous permet d'activer et de paramétrer le service d'audit automatique des comptes bancaires des destinataires et des fichiers de paiement.

- Lorsque le service est activé **au niveau des destinataires**, les comptes bancaires des destinataires que vous enregistrez ou modifiez sont audités automatiquement par Trustpair. Les résultats des audits sont affichés dans les écrans de votre base de données de destinataires.
- Lorsque le service est activé **au niveau des fichiers de paiement**, les comptes bancaires de tous les destinataires d'une remise de virements saisie ou d'un fichier externe de paiement sont audités à nouveau. Les résultats des audits réalisés sur les destinataires des ordres sont affichés dans les écrans de remises saisies et externes. Si la remise doit être validée, signée ou envoyée à la banque, les résultats des audits des destinataires à payer sont également affichés dans les écrans des valideurs, signataires ou envoyeurs (Remises à valider, Validations annulables, Suivi des remises et Remises à envoyer).

L'audit des fichiers de paiement concerne les remises de virements domestiques, SEPA et internationaux. Le tableau suivant décrit les normes de virements supportées par l'audit :

Norme	Virements domestiques	Virements SEPA	Virements internationaux
pain.001.001.002	✓	✓	✓
pain 001.001.003	✓	✓	✓
pain 001.001.003.ch.02	✓	✓	✓

Norme	Virements domestiques	Virements SEPA	Virements internationaux
CFONB320	✗	✗	✓

2.1. Activer l'audit des destinataires et des paiements

- Sélectionnez *Paramétrage > Autres > Paramètres généraux > Audit des destinataires*.
- Dans la liste déroulante **Partenaire d'audit**, sélectionnez **Trustpair**.

Partenaire d'audit : ? Trustpair ▼

Connexion au service

Token d'identification : ?

Paramètres d'audit des destinataires

Activer le service d'audit : ? ☐

Groupes de destinataires à auditer : ? Tous ▼

Audit manuel de la base de destinataires : ? Lancer l'audit

Paramètres d'audit des fichiers de paiement

Activer le service d'audit : ? ☐

Audit des remises importées manuellement : ? Demander à l'utilisateur ▼

Répertoires FTP-Bank concernés : ? ☒ Tous les répertoires

☒ emission

☒ workflow/protection

Statistiques

Statistiques des appels effectués :

	Ce mois-ci	Total
Comptes bancaires audités	0	0
Comptes bancaires <i>uniques</i> audités	0	0
Ordres de virements audités	0	0
Ordres de virements <i>uniques</i> audités	0	0

- Dans la section **Connexion au service**, saisissez votre token d'authentification fourni par Trustpair.

Cet identifiant de connexion est utilisé par Cegid Exabanque pour se connecter au nom de votre entreprise à la plateforme de Trustpair.

4. Définissez les paramètres d'audit des destinataires et des fichiers de paiement :

Paramètre	Description
Paramètres d'audit des destinataires	
Activer le service d'audit	Cochez cette option pour activer l'audit des comptes bancaires des destinataires dans la base de données des destinataires de Cegid Exabanque.
Groupes de destinataires à auditer	Sélectionnez le(s) groupe(s) de destinataires concernés par l'audit. Cette liste contient tous les groupes de destinataires définis dans Cegid Exabanque. Notes : • Si vous auditez des destinataires dont le numéro de compte n'est pas de type IBAN, le BIC de la banque doit obligatoirement être renseigné. • Il est recommandé de renseigner l'identifiant national des destinataires à auditer. Lorsque l'identifiant national d'un destinataire n'est pas renseigné, son audit peut être défavorable, ou retourner une erreur.

Paramètre	Description
Paramètres d'audit des fichiers de paiement	
Activer le service d'audit	Cochez cette option pour activer l'audit des fichiers de paiement. L'audit s'applique aux remises de virements domestiques, SEPA et internationaux suivantes : • Les remises saisies incluses dans un processus de validation des paiements (c'est-à-dire, celles qui doivent être validées/signées par un utilisateur habilité). • Les remises importées manuellement depuis le menu <i>Envoi de fichiers de virements</i>. • Les remises importées automatiquement via FTP-Bank. Note : Pour les remises importées manuellement ou automatiquement via FTP-Bank, vous pouvez également consulter cet audit lorsqu'il s'agit des virements commerciaux à la norme ISO 20022. Pour plus d'informations sur les normes de virements supportées par l'audit, voir Paramétrer l'audit des destinataires et des paiements, page 5.
Audit des remises importées manuellement	Sélectionnez l'option à appliquer aux remises importées manuellement dans Cegid Exabanque : • Toujours auditer le fichier : Tous les ordres de virements dans le fichier sont audités de façon systématique. • Demander à l'utilisateur : Au moment de l'importation du fichier, l'utilisateur choisit si les ordres de virements sont audités. • Ne jamais auditer le fichier : Aucun ordre de virement n'est audité.
Répertoires FTP-Bank concernés	Pour les remises importées automatiquement via FTP-Bank³, sélectionnez le(s) répertoire(s) FTP-Bank concernés par

³ **FTP-Bank** est le module d'automatisation des échanges de fichiers entre votre système d'information et Cegid Exabanque. Pour plus d'informations sur FTP-Bank, consultez le guide [Module FTP-Bank](#).

Paramètre	Description
	l'audit. Cette liste contient tous les répertoires FTP-Bank définis dans Cegid Exabanque. Note : Si vous ne souhaitez auditer que certaines remises, il est recommandé d'utiliser un répertoire FTP-Bank spécifique (c'est-à-dire, un répertoire différent du répertoire emission).

5. Cliquez sur [Enregistrer](#).

2.2. Initialiser l'audit des destinataires existants

Si des destinataires sont déjà enregistrés dans votre base de données Cegid Exabanque, il est recommandé d'initialiser l'audit de ces destinataires existants afin d'avoir une base des destinataires à jour.



Notes :

- Si vous auditez des destinataires dont le numéro de compte n'est pas de type IBAN, le BIC de la banque doit obligatoirement être renseigné.
- Il est recommandé de renseigner l'identifiant national des destinataires à auditer. Lorsque cet identifiant n'est pas renseigné pour un destinataire, son audit peut être défavorable, ou retourner une erreur.

1. Sélectionnez *Paramétrage > Autres > Paramètres généraux > Audit des destinataires*.
2. Dans la liste déroulante **Groupes de destinataires à auditer**, sélectionnez les groupes de destinataires enregistrés dans votre base de données que vous souhaitez auditer.
3. Dans la section **Paramètres d'audit des destinataires**, cliquez sur [Lancer l'audit](#). En fonction du nombre de destinataires présents dans votre base de données, l'initialisation de l'audit de vos destinataires peut prendre un certain temps.



Note : Si vous n'avez pas renseigné l'identifiant national des destinataires à auditer, un message d'avertissement s'affiche. Vous pouvez cliquer sur [Forcer](#) pour lancer l'audit quand même, ou cliquer sur [Annuler](#) pour annuler le lancement de l'audit.

4. Pour consulter les résultats de l'audit, sélectionnez *Banques > Paiements > Base de données > Destinataires*. Les statuts de l'audit sont affichés dans la colonne **Audit du destinataire** du tableau des destinataires.

Audit des destinataires et des paiements

Paramétrer l'audit des destinataires et des paiements avec Trustpair

Groupe

Actions

XLS PDF

Recherche

☐	Nom	Identifiant	Pays	Audit du destinataire	Actions	
☐	Groupe : FOURNISSEURS (7 éléments)					
☐	ACS SYSTEMS	6841	FR	Unfavorable (1/1)	🔍	🗑
☐	ADI SA	6842	FR	Favorable (1/1)	🔍	🗑
☐	AFGTE	6843	FR	Favorable (1/1)	🔍	🗑
☐	AGFFS	6845	FR	Unfavorable (1/2) Anomaly (1/2)	🔍	🗑

5. (Optionnel) Vous pouvez faire un export Excel des résultats de l’audit en cliquant sur **XLS** en haut du tableau. Voir [Exporter les informations de l’audit des destinataires](#), page 16.

Pour plus d’informations sur les statuts de l’audit, voir [Statuts de l’audit](#), page 11.

Pour consulter les détails de l’audit d’un destinataire, voir [Consulter l’audit d’un destinataire](#), page 15.

3. INFORMATIONS SUR L'AUDIT DES DESTINATAIRES ET DES PAIEMENTS

3.1. Statuts de l'audit

Lorsqu'un audit a été réalisé par Trustpair, les résultats de l'audit sont affichés dans Cegid Exabanque. Le tableau suivant décrit les statuts de l'audit effectué par Trustpair :

Statut	Description
Pending	L'audit de Trustpair n'est pas encore terminé.
Favorable	Trustpair donne un avis favorable.
Anomaly	Trustpair détecte une anomalie dans les données transmises.
Unfavorable	Trustpair donne un avis défavorable.
Unevaluated	Trustpair ne se prononce pas.

À côté de chaque statut est indiqué le nombre de comptes ayant ce statut sur le nombre total de comptes du destinataire.

Statut	Description
Anomaly (1/1)	Indique que le destinataire possède 1 compte et que ce compte a le statut Anomaly .
Favorable (2/2)	Indique que le destinataire possède 2 comptes et que ces 2 comptes ont le statut Favorable .
Unfavorable (1/2)	Indique que le destinataire possède 2 comptes :
Favorable (1/2)	1 compte avec le statut Unfavorable. 1 compte avec le statut Favorable.

3.2. Détails de l'audit

Le tableau suivant décrit les informations détaillées de l'audit :

Information	Description
Titulaire	Indique le nom du destinataire du compte bancaire audité.
Compte bancaire	Indique le numéro du compte bancaire audité.
Statut global	Indique le statut récapitulatif, ainsi que la date et l'heure de l'audit.
Destinataire	Indique le statut du destinataire.
Compte bancaire	Indique le statut du compte vers lequel est effectué le virement.
Corrélation	Indique le statut de l'audit de l'appartenance du compte bancaire au destinataire.
Paiement	Ce champ n'est affiché que pour l'audit d'un fichier de paiement et indique le statut de l'audit du paiement.

Audit du compte

Titulaire : A2PMR

Compte bancaire : FR76-1090-7000-0172-0212-9503-437

Statut global : **Unfavorable** Le 11/06/2021 à 11:46:04

Destinataire : **Unfavorable** La société n'est plus en activité

Compte bancaire : **Favorable** Le compte bancaire est valide

Corrélation : Unevaluated L'appartenance du compte bancaire à la société n'a pas été confirmée

Fermer

Ci-dessus : Détails de l'audit d'un destinataire.

Audit du virement ✕

Titulaire : MILLER GRAPHICS

Compte bancaire : FR76-1055-8045-0710-4562-0020-073

Statut global : **Favorable** Le 11/06/2021 à 14:16:34

Destinataire : **Favorable** La société est en activité

Compte bancaire : **Favorable** Le compte bancaire est valide

Corrélation : **Favorable** Le compte bancaire appartient à la société

Paiement : **Favorable** Le paiement est valide

[Fermer](#)

Ci-dessus : Détails de l'audit d'un fichier de paiement.

3.3. Statistiques de l'audit

La section **Statistiques** du menu *Paramétrage > Autres > Paramètres généraux > Audit des destinataires* permet de connaître les informations suivantes au cours du dernier mois (**Ce mois-ci**) et depuis la livraison du service d'audit dans Cegid Exabanque (**Total**) :

- **Comptes bancaires audités** : Nombre total de comptes audités (un même compte peut être audité plusieurs fois).
- **Comptes bancaires *uniques* audités** : Nombre total de comptes audités une seule fois.
- **Ordres de virements audités** : Nombre total d'ordres de virements audités (un même ordre de virement peut être audité plusieurs fois).
- **Ordres de virements *uniques* audités** : Nombre total d'ordres de virements audités une seule fois.

Statistiques		
Statistiques des appels effectués :		
	Ce mois-ci	Total
Comptes bancaires audités	14	28
Comptes bancaires <i>uniques</i> audités	11	15
Ordres de virements audités	7	14
Ordres de virements <i>uniques</i> audités	7	14

Cela vous permet de vérifier si la facture de Trustpair correspond bien au nombre de comptes bancaires et d'ordres de virements audités dans Cegid Exabanque.

4. UTILISER CEGID EXABANQUE LORSQUE L'AUDIT DES DESTINATAIRES EST ACTIVÉ

4.1. Consulter l'audit d'un destinataire



Prérequis : Pour créer ou modifier les informations d'un destinataire et/ou consulter l'audit d'un destinataire, vous devez disposer de l'habilitation **Création de destinataires et de leurs comptes** dans la section **Base de données** du menu *Paramétrage > Utilisateurs > Utilisateurs/Habilitations > Utilisateurs/Habilitations*.

Lorsque le service d'audit est activé pour les destinataires, un audit est **automatiquement** réalisé dans les cas suivants :

- Lorsque vous créez un destinataire (qu'il soit saisi ou importé depuis un fichier externe).
- Lorsque vous modifiez les informations d'un destinataire (nom, identifiant national et type de l'identifiant national).
- Lorsque vous ajoutez un compte bancaire pour un destinataire.
- Lorsque vous modifiez les informations du compte bancaire d'un destinataire (type de numéro de compte, numéro de compte, R.I.B. et BIC).

1. Sélectionnez *Banques > Paiements > Base de données > Destinataires*. Les statuts de l'audit sont affichés dans la colonne **Audit du destinataire** du tableau des destinataires.

Groupe		Actions XLS PDF Recherche			
☐	Nom	Identifiant	Pays	Audit du destinataire	Actions
☐	Groupe : FOURNISSEURS (7 éléments)				
☐	ACS SYSTEMS	6841	FR	Unfavorable (1/1)	
☐	ADI SA	6842	FR	Favorable (1/1)	
☐	AFGTE	6843	FR	Favorable (1/1)	
☐	AGFFS	6845	FR	Unfavorable (1/2) Anomaly (1/2)	

Pour plus d'informations sur les statuts de l'audit, voir [Statuts de l'audit](#), page 11.

2. Dans la colonne **Actions**, cliquez sur l'icône « Zoom avant » sur la ligne du destinataire souhaité. Les comptes bancaires du destinataire s'affichent dans la section **Comptes bancaires**.

Comptes bancaires

Sélectionnez un compte et cliquez sur Afficher ou cliquez sur Créer pour ajouter un compte ou cliquez sur Créer pour ajouter une domiciliation.

[+ Créer](#)

Numéro de compte	Banque	Code BIC	Audit du compte	Actions
FR76 3000 3033 9300 0502 2076 815	SG	SOGEFRPPXXX	Unfavorable (Détails)	

3. Dans la colonne **Audit du compte**, cliquez sur [Détails](#) sur la ligne du compte souhaité. Les informations détaillées de l'audit du destinataire et de son compte s'affichent.

Audit du compte

Titulaire : A2PMR
Compte bancaire : FR76-1090-7000-0172-0212-9503-437

Statut global : **Unfavorable** Le 11/06/2021 à 11:46:04

Destinataire : **Unfavorable** La société n'est plus en activité

Compte bancaire : **Favorable** Le compte bancaire est valide

Corrélation : Unevaluated L'appartenance du compte bancaire à la société n'a pas été confirmée

[Fermer](#)

Pour plus d'informations sur les informations détaillées de l'audit des destinataires, voir [Détails de l'audit](#), page [12](#).

4.2. Exporter les informations de l'audit des destinataires

Vous pouvez exporter les informations sur l'audit de vos destinataires au format Excel.

- Sélectionnez *Banques > Paiements > Base de données > Destinataires*.
- Cliquez sur [XLS](#) en haut à droite du tableau des destinataires. Le fichier Excel exporté *export_destinataires_AAAAMMJJ_HHMMSS.xls* contient les colonnes suivantes sur l'audit :
 - Audit Trustpair** : Indique le statut de chaque compte bancaire audité par **Trustpair**.
 - Date audit** : Indique la date à laquelle l'audit a été réalisé.

Audit des destinataires et des paiements avec Trustpair

Utiliser Cegid Exabanque lorsque l'audit des destinataires est activé

	A	B	C	D	E	F	G	H
1			Destinataires :					
2	Nom	Identifiant	Groupe	Identifiant national	Banque	IBAN	Audit Trustpair	Date audit
3	A2PMR	6872	Fournisseurs EXASOLAR	48999880700023	BANQUE POPULAIRE	FR7610907000017202129503437	unfavorable	11/06/2021
4	APRIL SPORT	6871	Fournisseurs EXASOLAR	NL821278423B01	HSBC	NL37ABNA0563859245	favorable	11/06/2021
5	MILLER GRAPHICS	6870	Fournisseurs EXASOLAR	76550072300018	TARNEAUD	FR7610558045071045620020073	favorable	11/06/2021
6					BNPP	FR7630004008280001635483488	anomaly	11/06/2021
7	PROCOPY	6874	Fournisseurs EXASOLAR	76550072300022	CREDIT DU NORD	FR7630076020922344530020550	unfavorable	11/06/2021

Ci-dessus : Extrait du fichier Excel d'exportation des destinataires contenant les colonnes sur l'audit des destinataires.

5. UTILISER CEGID EXABANQUE LORSQUE L'AUDIT DES PAIEMENTS EST ACTIVÉ

Vous pouvez consulter l'audit d'un fichier de paiement lorsqu'il s'agit d'un fichier de virements domestiques, SEPA ou internationaux. Pour les remises importées manuellement ou automatiquement via FTP-Bank, vous pouvez également consulter cet audit lorsqu'il s'agit d'un fichier de virements commerciaux à la norme ISO 20022.

Pour plus d'informations sur les normes de virements supportées par l'audit, voir [Paramétrer l'audit des destinataires et des paiements](#), page 5.

Lorsque le service d'audit est activé pour les fichiers de paiement, un audit est **automatiquement** réalisé dans les cas suivants :

- Lorsque vous clôturez une remise de virements (c'est-à-dire, qu'elle est incluse dans un processus de validation des paiements et qu'elle doit être validée/signée par un utilisateur habilité).



Note : Pour consulter les résultats de l'audit automatique d'une remise, vous devez être valideur, signataire ou envoyeur de la remise (voir [Consulter l'audit lorsque vous validez une remise](#), page 20 et [Consulter l'audit lorsque vous envoyez une remise](#), page 21). Si vous êtes le saisisseur de la remise, vous pouvez déclencher manuellement l'audit de la remise (bouton [Auditer les virements](#)) et consulter les résultats avant de clore la saisie.

- Lorsque vous importez manuellement une remise de virements et que vous avez sélectionné l'option **Toujours auditer le fichier** dans l'écran de paramétrage de l'audit des destinataires et des paiements.



Note : Si l'option **Demander à l'utilisateur** est sélectionnée, vous décidez à chaque importation manuelle de remises de virements si vous souhaitez ou non lancer l'audit.

- Lorsque que vous déposez une remise de virements dans un répertoire FTP-Bank et que vous avez sélectionné ce répertoire dans l'écran de paramétrage de l'audit des destinataires et des paiements.

Pour plus d'informations sur le paramétrage de l'audit des fichiers de paiement, voir [Activer l'audit des destinataires et des paiements](#), page 6.

5.1. Consulter l'audit lorsque vous saisissez une remise



Prérequis : Pour consulter l'audit d'une remise saisie, les conditions suivantes doivent être remplies :

- La remise ne doit pas être protégée.
- La remise doit être incluse dans un processus de validation des paiements (c'est-à-dire qu'elle

doit être validée/signée par un utilisateur habilité). Pour plus d'informations sur la validation des paiements, consultez le guide [Processus de validation des paiements](#).

1. Saisissez votre remise dans l'un des menus suivants :
 - *Banques > Paiements > Virements > Remises de virements domestiques.*
 - *Banques > Paiements > Virements > Remises de virements SEPA.*
 - *Banques > Paiements > Virements > Remises de virements internationaux.*
2. Dans la section **Virements**, cliquez sur [Auditer les virements](#).

Virements							
Sélectionnez un virement et cliquez sur Afficher; Cliquez sur Base de Données ou sur Créer pour ajouter un virement.							
Afficher Base de Données + Créer Importer Saisie rapide Auditer les virements							
	Destinataire ▲	Identifiant	Compte	Référence de bout en bout	Libelle	Montant	Audit du virement
☐	AFGTE	6843	FR7630003033930005022076815	Automatique	Vir. fournisseur	1 500,00 EUR	Non audité
☐	AGRANDIR	6844	FR7630004003500005022076102	Automatique	Vir. fournisseur	2 700,00 EUR	Non audité
Total							4 200,00 EUR

3. Les statuts de l'audit sont affichés dans la colonne **Audit du virement** du tableau des ordres de virements.

Virements							
Sélectionnez un virement et cliquez sur Afficher; Cliquez sur Base de Données ou sur Créer pour ajouter un virement.							
Afficher Base de Données + Créer Importer Saisie rapide Auditer les virements							
	Destinataire ▲	Identifiant	Compte	Référence de bout en bout	Libelle	Montant	Audit du virement
☐	AFGTE	6843	FR7630003033930005022076815	Automatique	Vir. fournisseur	1 500,00 EUR	Favorable (Détails)
☐	AGRANDIR	6844	FR7630004003500005022076102	Automatique	Vir. fournisseur	2 700,00 EUR	Favorable (Détails)
Total							4 200,00 EUR

4. Dans la colonne **Audit du virement**, cliquez sur [Détails](#). Les informations détaillées de l'audit s'affichent.

Pour plus d'informations sur les statuts et les détails de l'audit des fichiers de paiement, voir [Statuts de l'audit](#), page [11](#) et [Détails de l'audit](#), page [12](#).



Notes :

- Si la remise doit être validée/signée et/ou envoyée à la banque, le statut et le détail des audits sont également affichés dans les écrans des valideurs/signataires et envoyeurs (colonne **Audit des virements** des écrans Remises à valider, Validations annulables, Suivi des remises et Remises à envoyer). Voir [Consulter l'audit lorsque vous validez une remise](#), page 20 et [Consulter l'audit lorsque vous envoyez une remise](#), page 21.
- Si la remise a été envoyée à la banque, le statut et le détail des audits sont également affichés dans les écrans Historique des remises envoyées et Recherche multicritère. Voir [Consulter l'audit depuis l'historique des remises envoyées](#), page 27 et [Consulter l'audit depuis la recherche multicritère](#), page 27.

5.2. Consulter l'audit lorsque vous validez une remise

1. Sélectionnez *Banques > Signatures > Validations des remises > Remises à valider*. L'écran Remises à valider affiche la liste de toutes les remises auxquelles vous êtes autorisé à accéder.

Les statuts de l'audit sont affichés dans la colonne **Audit des virements** du tableau des remises à valider.

Notez que, dans cet exemple, la remise SEP2 n'a pas pu être auditée car elle est protégée (**).

Remises à valider ? XLS									
Validation									
Valider ▼ ▲ ⚙									
Cocher tout Décocher tout									
Montant total des remises sélectionnées : 0,00									
Virements SEPA									
☐	Détails	Id Sys	Nom	Type d'ordre	Titulaire	Banque	Montant total ▼	Date d'exécution	Audit des virements
☐		SEP2	** REMISE SEPA - 10/06/2025 - 15 09 16	Virements SEPA	EXASOLAR	SOCIETE GENERALE	12 586,23 EUR	13/06/2025	-
☐		SEP8	REMISE SEPA-11/06/2025-13 35 41	Virements SEPA	EXASOLAR	SOCIETE GENERALE	4 200,00 EUR	11/06/2025	Unfavorable (1/2) Favorable (1/2)
Total Virements SEPA							16 786,23 EUR		

2. S'il s'agit d'une remise **saisie**, cliquez dans la colonne **Détails** sur la ligne de la remise souhaitée pour accéder à la liste des ordres de virements de la remise.

- Ou -

S'il s'agit d'une remise **externe**, cliquez dans la colonne **Détails** sur la ligne de la remise souhaitée, puis sur **Détail** pour accéder à la liste des ordres de virements de la remise.

3. Dans la colonne **Audit du virement**, cliquez sur **Détails** sur la ligne de l'ordre de virement souhaité. Les informations détaillées de l'audit s'affichent.

	Destinataire ▲	Identifiant	Compte	Référence de bout en bout	Libelle	Montant	Audit du virement
☐	AFGTE	6843	FR7630003033930005022076815	Automatique	Vir. fournisseur	1 500,00 EUR	Unfavorable (Détails)
☐	AGRANDIR	6844	FR7630004003500005022076102	Automatique	Vir. fournisseur	2 700,00 EUR	Favorable (Détails)
Total						4 200,00 EUR	

Ci-dessus : Consultation des résultats de l'audit des ordres de virements d'une remise externe à valider.

Pour plus d'informations sur les statuts et les détails de l'audit des fichiers de paiement, voir [Statuts de l'audit](#), page 11 et [Détails de l'audit](#), page 12.



Notes :

- Le statut et le détail des audits sont également affichés dans la colonne **Audit des virements** des écrans Validations annulables, Suivi des remises et Remises à envoyer. Voir [Consulter l'audit lorsque vous envoyez une remise](#), page 21.
- Si la remise a été envoyée à la banque, le statut et le détail des audits sont également affichés dans les écrans Historique des remises envoyées et Recherche multicritère. Voir [Consulter l'audit depuis l'historique des remises envoyées](#), page 27 et [Consulter l'audit depuis la recherche multicritère](#), page 27.

5.3. Consulter l'audit lorsque vous envoyez une remise

1. Sélectionnez *Banques > Signatures > Envois > Remises à envoyer*. L'écran Remises à envoyer affiche la liste de toutes les remises auxquelles vous êtes autorisé à accéder.

Les statuts de l'audit sont affichés dans la colonne **Audit des virements** du tableau des remises à envoyer.

Remises à envoyer

XLS

Envoi

Envoyer

Remises vous concernant directement

Cocher tout Décocher tout

Montant total des remises sélectionnées : 0,00

Virements SEPA

☐	Détails	Id Sys	Nom	Type d'ordre	Titulaire	Banque	Montant total ▼ ↑	Date d'exécution	Audit des virements
☐		SEP8	REMISE SEPA-11/06/2025-13 35 41	Virements SEPA	EXASOLAR	SOCIETE GENERALE	4 200,00 EUR	11/06/2025	Anomaly (1/2)
Total Virements SEPA							4 200,00 EUR		

2. S'il s'agit d'une remise **saisie**, cliquez dans la colonne **Détails** sur la ligne de la remise souhaitée pour accéder à la liste des ordres de virements de la remise.

- Ou -

S'il s'agit d'une remise **externe**, cliquez dans la colonne **Détails** sur la ligne de la remise souhaitée, puis sur [Détail](#) pour accéder à la liste des ordres de virements de la remise.

3. Dans la colonne **Audit du virement**, cliquez sur [Détails](#) sur la ligne de l'ordre de virement souhaité. Les informations détaillées de l'audit s'affichent.

Pour plus d'informations sur les statuts et les détails de l'audit des fichiers de paiement, voir [Statuts de l'audit](#), page [11](#) et [Détails de l'audit](#), page [12](#).



Note : Si la remise a été envoyée à la banque, le statut et le détail des audits sont également affichés dans les écrans Historique des remises envoyées et Recherche multicritère. Voir [Consulter l'audit depuis l'historique des remises envoyées](#), page [27](#) et [Consulter l'audit depuis la recherche multicritère](#), page [27](#).

5.4. Consulter l'audit lorsque vous importez manuellement une remise



Prérequis : Pour consulter l'audit d'une remise importée manuellement, les conditions suivantes doivent être remplies :

- La remise ne doit pas être protégée.
- L'option **Demander à l'utilisateur** ou **Toujours auditer le fichier** doit être sélectionnée dans l'écran de paramétrage de l'audit des destinataires et des paiements (voir [Activer l'audit des destinataires et des paiements](#), page [6](#)).

1. Importez votre remise manuellement dans le menu *Banques > Paiements > Virements > Envoi de fichiers de virements*.
2. Si l'option **Toujours auditer le fichier** est sélectionnée dans le paramétrage de l'audit des fichiers de paiement, l'audit de la remise est lancé automatiquement.

- Ou -

Si l'option **Demander à l'utilisateur** est sélectionnée dans le paramétrage de l'audit des fichiers de paiement, un message vous demande si vous souhaitez auditer les ordres de virements de la remise. Cliquez sur [Auditer](#).

Les statuts de l'audit sont affichés dans le champ **Audit des virements** de l'écran récapitulatif des données du fichier de virements.

**Veillez vérifier le contenu de votre remise,
puis cliquer sur "Mettre en validation" pour désigner et avertir le(s) signataire(s).**

Serveur bancaire : **VALERIAN**
Nom de la banque : HSBC
Type d'opération : Virements SEPA
Compte à débiter : FR76-3005-6006-4200-0321-4000-286
Date d'exécution : 11/06/2025
Emetteur : EXASOLAR
Nature de paiement : NNNN - Non spécifié
Référence : VIR SEPA 11/06/2025 11 04 46
Nombre d'ordres : 1
Montant total : **7 236,00 EUR**
Type de remise :
Pièce justificative :
Audit des virements : Favorable (1/1)

Protection d'accès
Pour limiter l'accès à cette remise
à vous-même et à l'administrateur, cliquez sur Protéger :

3. Cliquez sur [Détail](#). La liste des ordres de virements de la remise s'affiche. La colonne **Audit du virement** indique le statut de l'audit pour chaque ordre de virement.
4. Dans la colonne **Audit du virement**, cliquez sur [Détails](#) sur la ligne de l'ordre de virement souhaité. Les informations détaillées de l'audit s'affichent.

Pour plus d'informations sur les statuts et les détails de l'audit des fichiers de paiement, voir [Statuts de l'audit](#), page [11](#) et [Détails de l'audit](#), page [12](#).



Notes :

- Si la remise doit être validée, signée ou envoyée à la banque, le statut et le détail des audits sont également affichés dans les écrans des valideurs, signataires ou envoyeurs (colonne **Audit des virements** des écrans Remises à valider, Validations annulables, Suivi des remises et Remises à envoyer). Voir [Consulter l'audit lorsque vous validez une remise](#), page 20 et [Consulter l'audit lorsque vous envoyez une remise](#), page 21.
- Si la remise a été envoyée à la banque, le statut et le détail des audits sont également affichés dans les écrans Historique des remises envoyées et Recherche multicritère. Voir [Consulter l'audit depuis l'historique des remises envoyées](#), page 27 et [Consulter l'audit depuis la recherche multicritère](#), page 27.

5.5. Consulter l'audit d'une remise importée automatiquement via FTP-Bank et mise en attente



Prérequis : Pour consulter l'audit d'une remise importée automatiquement via FTP-Bank et mise en attente, les conditions suivantes doivent être remplies :

- La remise ne doit pas être protégée.
- Un ou plusieurs répertoires FTP-Bank doivent être sélectionnés dans l'écran de paramétrage de l'audit des destinataires et des paiements (voir [Activer l'audit des destinataires et des paiements](#), page 6).

Lorsque vous déposez votre remise de virements dans l'un des répertoires FTP-Bank sélectionné lors de votre paramétrage de l'audit des fichiers de paiement, le traitement de celle-ci dépend de votre paramétrage FTP-Bank sur les fichiers de remises externes (menu *Paramétrage > Autres > Paramètres généraux > Préférences*) :

- La remise est mise en attente dans le menu *Banques > Paiements > Virements > Envoi de fichiers de virements* pour être soit mise en validation soit envoyée directement à la banque par un utilisateur habilité.
- La remise est mise en validation. Cela signifie qu'elle est directement intégrée dans le workflow de validation des paiements. La remise à valider est affichée dans le menu *Banques > Signatures > Validation des remises > Remises à valider* des valideurs/signataires appropriés. Voir [Consulter l'audit lorsque vous validez une remise](#), page 20.

Pour plus d'informations sur le paramétrage FTP-Bank des fichiers de remises externes, consultez le guide [Module FTP-Bank](#).

1. Sélectionnez *Banques > Paiements > Virements > Envoi de fichiers de virements*. L'écran Envoi de fichiers de virements affiche la liste des fichiers importés (manuellement ou automatiquement via FTP-Bank) et mis en attente, auxquels vous êtes autorisé à accéder.
2. Sélectionnez le fichier de virements dont vous souhaitez consulter l'audit, puis cliquez sur [Envoyer](#) pour accéder à l'écran récapitulatif des données du fichier de virements.

Les statuts de l'audit sont affichés dans le champ **Audit des virements**.

**Veuillez vérifier le contenu de votre remise,
puis cliquer sur "Mettre en validation" pour désigner et avertir le(s) signataire(s).**

Serveur bancaire : **VALERIAN**
Nom de la banque : HSBC
Type d'opération : Virements SEPA
Compte à débiter : FR76-3005-6006-4200-0321-4000-286
Date d'exécution : 11/06/2025
Emetteur : EXASOLAR
Nature de paiement : NNNN - Non spécifié
Référence : VIR SEPA 11/06/2025 11 04 46
Nombre d'ordres : 1
Montant total : **7 236,00 EUR**
Type de remise :
Pièce justificative :
Audit des virements : Favorable (1/1)

Protection d'accès
Pour limiter l'accès à cette remise
à vous-même et à l'administrateur, cliquez sur Protéger :

3. Cliquez sur [Détail](#). La liste des ordres de virements de la remise s'affiche. La colonne **Audit du virement** indique le statut de l'audit pour chaque ordre de virement.
4. Dans la colonne **Audit du virement**, cliquez sur [Détails](#) sur la ligne de l'ordre de virement souhaité. Les informations détaillées de l'audit s'affichent.

Pour plus d'informations sur les statuts et les détails de l'audit des fichiers de paiement, voir [Statuts de l'audit](#), page [11](#) et [Détails de l'audit](#), page [12](#).



Notes :

- Si la remise doit être validée/signée et/ou envoyée à la banque, le statut et le détail des audits sont également affichés dans les écrans des valideurs/signataires et envoyeurs (colonne **Audit des virements** des écrans Remises à valider, Validations annulables, Suivi des remises et Remises à envoyer). Voir [Consulter l'audit lorsque vous validez une remise](#), page [20](#) et [Consulter l'audit lorsque vous envoyez une remise](#), page [21](#).
- Si la remise a été envoyée à la banque, le statut et le détail des audits sont également affichés dans les écrans Historique des remises envoyées et Recherche multicritère. Voir [Consulter l'audit depuis l'historique des remises envoyées](#), page [27](#) et [Consulter l'audit depuis la recherche multicritère](#), page [27](#).

5.6. Supprimer des ordres de virements dont le statut n'est pas fiable

Une fois l'audit du fichier de paiement réalisé, si vous êtes habilité, vous pouvez supprimer les ordres de virements dont le statut n'est pas fiable, par exemple, supprimer des ordres dont le statut est **Unfavorable**.



Note : Pour les remises externes (importées manuellement ou automatiquement via FTP-Bank), il est conseillé de corriger, dans votre ERP, les informations incorrectes renvoyées par l'audit afin d'éviter de les retrouver lors de l'importation d'une nouvelle remise contenant le(s) même(s) destinataire(s).

ANNEXE 1 : AUTRES ÉCRANS OÙ CONSULTER LES INFORMATIONS SUR L'AUDIT

Vous pouvez consulter les informations sur l'audit depuis les écrans suivants :

- *Historique des remises envoyées.*
- *Recherche multicritère.*

Consulter l'audit depuis l'historique des remises envoyées

Vous pouvez consulter le récapitulatif des statuts de l'audit au niveau de la remise depuis l'historique des remises envoyées. Pour consulter les détails de l'audit ordre par ordre, voir [Consulter l'audit depuis la recherche multicritère](#), page 27.

1. Sélectionnez *Historiques > Transactions bancaires > Opérations envoyées > Historiques des remises envoyées.*
2. Saisissez vos critères pour rechercher la remise dont vous souhaitez consulter l'audit, puis cliquez sur [Chercher](#).

Les statuts de l'audit sont affichés dans la colonne **Audit des virements** du tableau des remises envoyées. Si cette colonne n'est pas affichée, cliquez sur l'icône « Double flèche verticale »  au-dessus du tableau pour gérer l'affichage des colonnes.

Pour plus d'informations sur les statuts de l'audit, voir [Statuts de l'audit](#), page 11.

Pour plus d'informations sur l'historique des remises envoyées, consultez le guide [Historique des remises envoyées](#).

Consulter l'audit depuis la recherche multicritère

Vous pouvez consulter les statuts et les détails de l'audit ordre par ordre depuis la recherche multicritère pour les remises saisies. Pour les remises externes, vous devez souscrire à l'option **Stockage des remises externes** en contactant le service commercial de Cegid Exabanque.



Prérequis : Pour accéder aux détails des ordres des remises envoyées, vous devez disposer de l'habilitation **Accès au détail des ordres envoyés en banque** dans la section **Remises** du menu *Paramétrage > Utilisateurs > Utilisateurs/Habilitations > Utilisateurs/Habilitations*.

1. Sélectionnez *Historiques > Transactions bancaires > Opérations envoyées > Recherche multicritère.*

2. Saisissez vos critères pour rechercher la remise dont vous souhaitez consulter l'audit, puis cliquez sur [Chercher](#).

Les statuts de l'audit sont affichés dans la colonne **Audit du virement** du tableau des opérations trouvées. Si cette colonne n'est pas affichée, cliquez sur l'icône « Roue dentée »  au-dessus du tableau pour gérer l'affichage des colonnes.

3. Dans la colonne **Audit du virement**, cliquez sur [Détails](#). Les informations détaillées de l'audit s'affichent.

Pour plus d'informations sur les statuts et les détails de l'audit des fichiers de paiement, voir [Statuts de l'audit](#), page [11](#) et [Détails de l'audit](#), page [12](#).

ANNEXE 2 : FAQ

J'ai lancé un audit manuel sur un groupe de destinataires et aucun résultat ne s'affiche pour certains destinataires. Pourquoi ?

Raison n°1 :

Vous auditez des destinataires dont le numéro de compte n'est pas de type IBAN et le BIC de la banque n'est pas renseigné. Or Trustpair a besoin de cette information. Renseignez le BIC de la banque dans la fiche des destinataires concernés et relancez l'audit manuellement.

Pour plus d'informations sur le lancement manuel de l'audit des destinataires, voir [Initialiser l'audit des destinataires existants](#), page 9.

Raison n°2 :

Le service d'audit des destinataires n'est pas activé. Activez-le, puis relancez l'audit manuel.

Je ne peux pas auditer les ordres de virements lorsque je saisis une remise. Pourquoi ?

Les conditions suivantes doivent être réunies pour que le bouton [Auditer les virements](#) s'affiche dans l'écran de saisie d'une remise :

Remise de virements SEPA ?

Clore la saisie Enregistrer Impression

Remise

Nom de la remise : REMISE SEPA-11/06/2011-13 35 41

Référence : VIR SEPA 11/06/2011 13 35 41

Date d'exécution : 11/06/2011

Virements

Sélectionnez un virement et cliquez sur Afficher;
Cliquez sur Base de Données ou sur Créer pour ajouter un virement.


Afficher Base de Données + Créer Importer Saisie rapide Auditer les virements

- Le service d'audit des fichiers de paiement doit être activé (menu *Paramétrage* > *Autres* > *Paramètres généraux* > *Audit des destinataires*). Voir [Activer l'audit des destinataires et des paiements](#), page 6.

- La remise doit être de type virement domestique, SEPA ou international.
- La remise ne doit pas être protégée.
- La remise doit être incluse dans un processus de validation des paiements (c'est-à-dire qu'elle doit être validée/signée par un utilisateur habilité). Pour plus d'informations sur la validation des paiements, consultez le guide [Processus de validation des paiements](#).

Je ne peux pas auditer les ordres de virements lorsque j'importe manuellement une remise. Pourquoi ?

Les conditions suivantes doivent être réunies pour que Cegid Exabanque vous propose d'auditer les comptes des destinataires de cette remise lors de son importation manuelle :



- Le service d'audit des fichiers de paiement doit être activé (menu *Paramétrage* > *Autres* > *Paramètres généraux* > *Audit des destinataires*).
- La remise doit être de type virement domestique, SEPA, international ou virement commercial à la norme ISO 20022.
- La remise ne doit pas être protégée.
- L'option **Demander à l'utilisateur** doit être sélectionnée dans l'écran de paramétrage de l'audit des destinataires et des paiements (menu *Paramétrage* > *Autres* > *Paramètres généraux* > *Audit des destinataires*).

Pour plus d'informations sur le paramétrage de l'audit des fichiers de paiement, voir [Activer l'audit des destinataires et des paiements](#), page 6.

Les ordres de virements ne sont pas audités lorsque je dépose ma remise dans un répertoire FTP-Bank. Pourquoi ?

Les conditions suivantes doivent être réunies pour que la remise déposée dans un répertoire FTP-Bank soit auditée :

- Le service d'audit des fichiers de paiement doit être activé (menu *Paramétrage* > *Autres* > *Paramètres généraux* > *Audit des destinataires*).
- La remise doit être de type virement domestique, SEPA, international ou virement commercial à la norme ISO 20022.

- La remise ne doit pas être protégée.
- Le répertoire FTP-Bank dans lequel la remise est déposée doit être sélectionné dans l'écran de paramétrage de l'audit des destinataires et des paiements (menu *Paramétrage > Autres > Paramètres généraux > Audit des destinataires*).

Pour plus d'informations sur le paramétrage de l'audit des fichiers de paiement, voir [Activer l'audit des destinataires et des paiements](#), page [6](#).



Retrouvez toutes nos solutions sur www.cegid.com